

## **BENUTZERHANDBUCH**



Der Inhalt dieses Dokuments kann sich unangekündigt ändern und stellt keine Verpflichtung seitens der NATIVE INSTRUMENTS GmbH dar. Die in diesem Dokument beschriebene Software wird unter einer Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt und darf nicht kopiert werden. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der NATIVE INSTRUMENTS GmbH, im Folgenden als NATIVE INSTRUMENTS bezeichnet, darf kein Teil dieses Handbuchs in irgendeiner Form kopiert, übertragen oder anderweitig reproduziert werden. Alle Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Written by Benjamin Weiss; edited by Jens Hoffmann, Joshua Fielstra

Manual version: 1.0 (02/2009)

Software version: 1.0.2

Besonderer Dank gebührt dem Beta-Test-Team, das uns nicht nur eine unschätzbare Hilfe beim Aufspüren von Fehlern war, sondern mit seinen Vorschlägen ein besseres Produkt entstehen lassen hat.

## Germany

NATIVE INSTRUMENTS GmbH
Schlesische Str. 28
D-10997 Berlin
Germany
info@native-instruments.de
www.native-instruments.de

## USA

NATIVE INSTRUMENTS North America, Inc. 5631 Hollywood Boulevard
Los Angeles, CA 90028
USA
sales@native-instruments.com
www.native-instruments.com



© Native Instruments GmbH, 2009). Alle Rechte vorbehalten.

## 1 Einführung

## 1.1 Willkommen zu MASCHINE!

Danke, dass Sie sich für MASCHINE entschieden haben!

MASCHINE verbindet als Groove Production Studio die gewohnte Arbeitsweise einer klassischen Groovebox mit den Vorteilen eines Computer-gestützten Systems. Die Editierfunktionen der MASCHINE-Software in Kombination mit den haptischen Qualitäten einer maßgeschneiderten Hardware-Bedienoberfläche machen aus MASCHINE ein Instrument, das sich für Livemusik ebenso eignet wie für den Studiogebrauch.

Beats auf dem Rechner zu programmieren ist oft wenig intuitiv. Mit MASCHINE ist es einfach und macht Spaß: Spielen Sie Ihre Beats mit den Pads frei ein und improvisieren Sie mit der Note-Repeat-Funktion dazu. Oder bauen Sie Ihre Beats mit dem Step Sequencer auf – ganz wie mit klassischen Rhythmusmaschinen. Pattern können intuitiv und während des Spielens kombiniert und neu arrangiert werden. Sie können verschiedene Versionen eines Songs ausprobieren, ohne jemals die Musik unterbrechen zu müssen.

Sie können MASCHINE in jeden Sequenzer integrieren können, der VST, Audio Units, oder RTAS-Plug-ins unterstützt, und von den Vorteilen von MASCHINE in nahezu jedem Software-Setup profitieren. Samplen Sie Ihr eigenes Material, schneiden Sie Loops und arrangieren Sie sie neu. Dabei ist MASCHINE viel mehr als eine Groovebox oder ein Sampler: Ein ausgeklügelter Browser erlaubt schnellen Zugriff auf die Sounds der 5 Gigabyte großen, über 250 Kits und 14,000 Samples umfassenden Library. So finden Sie schnell die Sounds, die Sie gerade suchen.

MASCHINE bietet eine große Auswahl an internen Effekte und eine Reihe weiterer Möglichkeiten, Ihre Sounds zu manipulieren. Sie können externe MIDI-Hardware und Drittanbieter-Software mit dem MASCHINE-Controller steuern und die Funktionen der Pads, Knobs und Buttons mit dem Controller Editor-Programm ganz nach Ihren Bedürfnissen belegen. Dies funktioniert sowohl bei der Plug-in- als auch bei der Stand-alone-Version.

Wir hoffen, dass Ihnen MASCHINE soviel Spaß macht wie uns! Legen wir also los...

Ihr MASCHINE-Team bei Native Instruments

## 1.2 Über dieses Handbuch

In diesem Abschnitt lernen Sie die Symbole und Textauszeichnungen kennen, die in diesem Handbuch verwendet werden.

#### Randbemerkungen

Randbemerkungen weisen auf spezielle Begebenheiten und mögliche Gefahren hin. Die Symbole neben den Randbemerkungen zeigen, um was für Informationen es sich dabei handelt:

☐ Das Ausrufezeichen weist auf zusätzliche Anweisungen und Tipps hin. Lesen Sie mit diesem Symbol gekennzeichnete Randbemerkungen bitte aufmerksam durch.

Dieses Glühbirnen-Symbol weist auf eine Randbemerkung mit nützlicher Zusatzinformation hin. Solche Informationen können Ihnen beispielsweise helfen, eine Aufgabe schneller zu lösen, sie sind aber nicht immer auf das von Ihnen gerade verwendete Betriebssystem oder Setup anwendbar.

#### **Spezielle Formatierungen**

In diesem Handbuch sind einige Stellen in einer speziellen Schrift gedruckt. So können Sie mit einem Blick auf den Text sofort erkennen, worum es sich bei bestimmten Bezeichnungen handelt:

Hardware und Software: Die meisten Funktionen in Maschine erreichen Sie sowohl über den Maschine-Controller als auch über die Bedienoberfläche der Maschine-Software. In diesem Handbuch erkennen Sie an den farbig hervorgehobenen Überschriften, welche Bedienvariante der folgende Abschnitt beschreibt.

Menüeinträge: Einträge aus den MASCHINE-Menüs sind kursiv gedruckt.

GUI ELEMENT: Elemente der graphischen Bedienoberfläche von MASCHINE (GUI) sind in Kapitälchen gedruckt. Diese Formatierung wurde für die Namen aller Knobs, Buttons und anderer Elemente verwendet, über die Sie mit der MASCHINE-Software interagieren können; dies gilt allerdings nicht für die Namen der Knobs, Pads etc. des MASCHINE-Controllers.

## 1.3 Weitere Bestandteile der Dokumentation

Was Sie gerade lesen, ist das MASCHINE-Handbuch, welches alle Eigenschaften und Aspekte der MASCHINE-Hardware und der MASCHINE-Software detailliert beschreibt. Falls Sie sofort loslegen möchten, ohne sich allzusehr in Einzelheiten zu vertiefen, empfehlen wir Ihnen das der Box beiliegende, gedruckte Getting Started-Handbuch, welches einen schnellen Überblick über die Haupteigenschaften und -funktionen von MASCHINE vermittelt.

Auf dieses MASCHINE-Handbuch können Sie über das Native Instruments Service Center-Programm zugreifen oder es vom Update Manager oder der Native Instruments-Website herunterladen:

#### http://www.native-instruments.com

Sie können den MASCHINE-Controller zur Steuerung anderer MIDI-fähiger Drittanbieter-Software oder externer MIDI-Hardware einsetzen. Das Controller Editor-Handbuch liefert hierzu weitere Informationen. Sie finden es im Ordner "Documentation", der wiederum im Installations-Ordner der Controller-Editor-Software abgelegt ist.

## 1.4 Bevor Sie anfangen – wichtige Bemerkungen

Dieses Kapitel enthält wichtige Ratschläge zu den Themen Sicherheit und Instandhaltung und allgemeine Informationen bezüglich der MASCHINE-Controller-Hardware. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte gründlich durch.

#### 1.4.1 Namensschild

Das Namensschild ist auf der Rückseite des MASCHINE-Controllers angebracht. Auf ihm sind der Modellname des Produkts und andere technische Informationen aufgelistet.

#### 1.4.2 Seriennummern

MASCHINE sind jeweils zwei Seriennummern zugewiesen. Die MASCHINE-Controller-Seriennummer befindet sich auf der Rückseite des Controllers. Die Seriennummer für die mitgelieferte Version der MASCHINE Software IST AUF DIE HÜLLE DER INSTALLATIONS-CD GEDRUCKT.

#### 1.4.3 Sicherheitshinweise

Bevor Sie dieses Gerät benutzen, sollten Sie unbedingt die untenstehenden Anweisungen gründlich durchlesen. Danach können Sie Ihren MASCHINE-Controller sicher anschließen und benutzen.

#### Warnung

Öffen Sie den MASCHINE-Controller nicht, und versuchen Sie auch nicht, innenliegende Teile des Geräts zu zerlegen oder zu verändern! Der MASCHINE-Controller enthält keine vom Anwender zu modifizierenden Teile. Bei Betriebsstörungen wenden Sie sich sofort, ohne das Gerät weiter zu benutzen, an eine qualifizierte Fachkraft.

#### **Vorsicht**

Es ist wichtig, dass Sie die folgenden Anweisungen lesen, damit der MASCHINE-Controller oder mit ihm verbundene Geräte während des Gebrauchs oder der Instandhaltung nicht beschädigt werden:

- ➤ Setzten die das Gerät nicht dem Regen aus, und benutzen Sie es nicht in der Nähe von Wasser oder Dampf oder in einer feuchten Umgebung.
- ► Stellen Sie sicher, dass keine Gegenstände oder Flüssigkeiten jeglicher Art in das Gerät eindringen.
- ▶ Benutzen oder verwahren Sie das Gerät nie in einer Umgebung, die extremen Temperaturen (z.B. direktes Sonnenlicht in einem geschlossenen Fahrzeug und/oder die Nähe von Heizgeräten) oder starken Vibrationen ausgesetzt ist.
- ► Sorgen Sie für eine stabile Lage des MASCHINE-Controllers, bei der er nicht versehentlich herunterfallen kann.

- ► Unterbrechen Sie die Stromzufuhr aller Komponenten, bevor Sie das Gerät an andere elektronische Komponenten anschließen.
- ➤ Stellen Sie alle Lautstärkeregler auf ihr Minimum, bevor Sie irgendeine angeschlossene Komponente an-/ausschalten. Heben Sie während des Spielens eines Instruments die Lautstärke langsam an, um den gewünschten Lautstärkepegel einzustellen.
- ► Entfernen Sie alle angeschlossenen Kabel, bevor Sie den MASCHINE-Controller bewegen.
- ► Gehen Sie nicht mit Gewalt gegen Buttons, Knobs, Schalter und Verbindungen vor, falls ein Teil nicht richtig funktionieren sollte. Wenden Sie sich sofort, ohne das Gerät weiter zu benutzen, an eine qualifizierte Fachkraft.
- ► Reinigen Sie den MASCHINE-Controller mit einem weichen, trockenen Tuch. Benutzen Sie niemals Farbverdünner, Lösungsmittel, Reinigungsmittel oder mit Chemikalien versetzte Reinigungstücher.

## 1.4.4 Entsorgung

Sollte dieses Produkt so beschädigt werden, dass eine Reperatur unmöglich wird, oder wenn Sie es aus anderen Gründen entsorgen möchten, dann beachten Sie bitte die Vorschriften ihrer Wohngegend oder ihres Landes bezüglich der Entsorgung von elektronischen Produkten.

## 1.4.5 Änderungen vorbehalten

Wir gehen davon aus, dass die Informationen dieses Handbuchs zur Zeit des Druckes oder der digitalen Veröffentlichung korrekt sind. Native Instruments behält sich aber das Recht vor, Spezifikationen jederzeit ohne Ankündigung oder einer Verpflichtung zu Updates zu ändern.

## 1.4.6 Copyright

© Native Instruments GmbH 2009.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Native Instruments GmbH darf dieses Handbuch weder als Ganzes noch in Teilen zusammengefasst, übertragen, transkribiert, in einem Datenerfassungssystem gespeichert oder in irgendeine Sprache übersetzt werden.

## 1.4.7 Haftungsausschluss

Native Instruments GmbH cannot be held responsible for damage or lost/destroyed data caused by improper use or modification of the MASCHINE-Controller.

## 1.5 MASCHINE installieren

Dieses Kapitel führt Sie Schritt für Schritt durch die Installation von MASCHINE. Die Installation enthält alle Komponenten von MASCHINE: die MASCHINE-Software, die Sound-Library und die Controller-Editor-Software.

# Stellen Sie sicher, dass Ihr MASCHINE Controller während der Installation nicht angeschlossen ist!

## 1.5.1 Systemanforderungen

- Windows® XP (SP2, 32-bit)/Vista (SP1, 32-bit, 64-bit), Pentium® oder Athlon XP 2 GHz, 2 GB RAM
- ► Mac OS® X 10.4, Intel® Core™ Duo 2 GHz, 2 GB RAM
- ► USB 2.0 Port, DVD drive, 5 GB freier Speicherplatz für eine vollständige Installation.

#### 1.5.2 MASCHINE unter Windows XP und Windows Vista installieren

- 1. Legen Sie die Installations-DVD für Windows in das DVD-Laufwerk Ihres Computers.
- 2. Öffnen Sie mit Windows Explorer den Inhalt der DVD-ROM.
- 3. Doppelklicken Sie die Installations-Datei MASCHINE Setup.exe.
- 4. Klicken Sie Next.
- 5. Um fortfahren zu können, müssen Sie erst die Lizenzvereinbarung akzeptieren. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, aktivieren Sie das entsprechende Kästchen und klicken Sie dann Next.
- 6. Um eine vollständige Installation durchzuführen, lassen Sie die Option *Complete* aktiviert und klicken Next. Um Komponenten zu deaktivieren, oder um das MASCHINE-Programm oder die Sound Library an einen anderen Ort zu installieren, wählen Sie *Custom*. Klicken Sie dann Next. Wählen Sie im nächsten Dialog die Zielordner für die Installation. Um den Standardpfad zu verwenden, klicken Sie einfach Next. Wenn Sie einen eigenen Pfad für eine MASCHINE Komponente festlegen möchten, klicken Sie Change..., und browsen Sie zum Ordner, in welchen Sie das Programm oder die Sound Library installieren wollen. Klicken Sie dann Next.

Sie können den Eintrag "Service Center" nicht abwählen, weil das Programm Service Center zur Aktivierung der MASCHINE-Software benötigt wird.

- 7. Das Setup-Programm wird Sie durch den Installations-Vorgang leiten. Bitte folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
- 8. Wenn die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde, klicken Sie auf Finish.
- **9.** Um den Hardware-Treiber des Maschine-Controllers zu installieren, verbinden Sie den MASCHINE-Controller mit Ihrem Computer. Unter Windows Vista endet das Treiber-Setup automatisch. Unter Windows XP erscheint ein weiteres Fenster:
- 10. Wählen Sie No, not this time und klicken Sie Next.
- 11. Im folgenden Fenster wählen Sie dann *Install software automatically* und klicken Next.
- 12. Nach dem Abschließen der Hardware-Treiberinstallation führen Sie die genannten Schritte ein weiteres Mal aus, um den USB-Treiber des MASCHINE-Controllers zu installieren.

#### 1.5.3 Die MASCHINE-Software unter Mac OS X installieren

- 1. Legen Sie die Installations-DVD in das DVD-Laufwerk Ihres Computers. Ihr Symbol erscheint im Mac OS X Finder.
- 2. Schließen Sie den MASCHINE-Controller mit dem USB-Kabel an Ihren Computer an.
- Doppelklicken Sie das MASCHINE DVD-Symbol, damit der Inhalt der DVD angezeigt wird.
- 4. Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei mit dem Namen MASCHINE.
- 5. Klicken Sie Continue.
- 6. Um fortfahren zu können, müssen Sie erst die Lizenzvereinbarung akzeptieren. Nachdem Sie die Lizenzvereinbarung durchgelesen haben, drücken Sie Continue und dann Agref.
- 7. Wählen Sie die Festplatte, auf welche Sie MASCHINE installieren wollen. Sie können MASCHINE nur auf Festplatten installieren, die eine den Systemanforderungen entsprechende Mac OS X-Version enthalten. Sollte dies nicht der Fall sein, erscheint ein rotes Stop-Zeichen, und die Festplatte kann nicht ausgewählt werden. Ab Mac OS X 10.5 wird dieses Fenster automatisch übersprungen und taucht nicht mehr auf.

Falls Sie den MASCHINE Controller stattdessen mit einem USB-Hub verbinden wollen, stellen Sie sicher, dass der Hub seine eigene Stromversorgung hat – der MASCHINE Controller funktioniert nicht mit einem passiven USB -Hub.

Falls eine Warnung bezüglich des "Windows Logo-Tests" auftauchen sollte, klicken Sie Continue um fortzufahren.

Falls Sie den MASCHINE Controller stattdessen mit einem USB-Hub verbinden wollen, stellen Sie sicher, dass der Hub seine eigene Stromversorgung hat – der MASCHINE Controller funktioniert nicht mit einem passiven USB -Hub.

- 8. Klicken Sie Continue.
- **9.** Wählen Sie die Elemente, die Sie installieren möchten. Wir empfehlen, alle Elemente zu installieren. Falls Sie aber sicher sind, dass Sie bestimmte Elemente, beispielsweise ein Plug-in-Format, nicht benötigen, deaktivieren Sie den entsprechenden Eintrag durch Abwählen des zugehörigen Ankreuzkästchens. Falls Sie die MASCHINE Library an einem anderen Speicherort installieren wollen, beispielsweise auf einer externen Festplatte, klicken Sie auf das Ordnersymbol in der Spalte Location, um einen Dialog zu öffnen, in welchem Sie den Zielort der Installation festlegen können.
- **10**. Klicken Sie Install um fortzufahren. Das Setup-Programm wird Sie durch den Installationsvorgang leiten. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 11. Um die Installation der für den MASCHINE-Controller benötigten Hardware-Treiber abzuschließen, müssen Sie nun Ihren Computer neu starten.

#### 1.5.4 MASCHINE aktivieren

Wenn Sie die MASCHINE-Software das erste Mal starten, werden Sie gebeten, MASCHINE

über das Service Center zu aktivieren. Sämtliche Informationen dazu finden Sie in dem im Lieferumfang enthaltenen Service Center Quick Start Guide.

Die gesamte Service Center-Dokumentation befindet sich hier:


- ► Windows: \Program Files\Native Instruments\Service Center\Documentation
- ► Mac OS X: /Applications/Service Center/Documentation

Sie können den Eintrag "Service Center" nicht abwählen, weil das Programm Service Center zur Aktivierung der MASCHINE-Software benötigt wird.

#### 1.5.5 Anschließen des MASCHINE-Controllers

Stecken Sie das USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) in den USB-Port auf der Rückseite des MASCHINE-Controllers, und verbinden Sie dann das andere Ende des Kabels mit einem der USB-Ports Ihres Computers.

Falls Sie über MIDI-Equipment wie Synthesizer, Keyboards, Rhythmusmaschinen oder Sampler verfügen, können Sie diese an die MIDI-In- und MIDI-Out-Ports des MASCHINE-Controllers anschließen.




MASCHINE-Controller, Rückseite:

- 1 1xMIDI Out
- 2 1xMIDI In
- 3 1xUSB-Port für den Computeranschluss.
- Slot für ein Kensington-Schloss, mit welchem Sie den MASCHINE Controller an einen festen Gegenstand anschließen können.

## 1.6 Übersicht

Dieses Kapitel führt Sie in die Hardware-Elemente des MASCHINE-Controllers und in die Bedienoberfläche der MASCHINE-Software ein. Beinahe alle Funktionen erreichen Sie sowohl über den MASCHINE-Controller als auch über die Software. Falls Sie den Namen eines bestimmten Bedienelements suchen, können Sie jederzeit zu diesem Kapitel zurückkehren!


## 1.6.1 Hardware



Der MASCHINE-Controller

- 1 Step Mode / Instance Button
- 2 Control Mode / MIDI Button
- 3 Sampling Button
- 4 Browse / Modules Button
- 5 Page Buttons
- 6 SNAP/F1
- **7** AUTOWRITE/F2
- 8 Note Repeat / Tap Tempo Button
- 9 Master Encoders: Volume, Tempo and Swing
- 10 Group Buttons
- 11 Grid Button
- 12 Transport Buttons
- **13** Buttons 1-8
- 14 Linkes und rechtes Display
- **15** Knobs 1-8
- 16 Pads
- 17 Shift Button
- **18** Modifier Buttons


## 1.6.2 Software



Die MASCHINE-Software


- l Header
- **2** Browser
- 3 Arranger
- 4 Control Area
- 5 Pattern Editor

#### Der Header




- 1 Menu Button
- **2** Browser Button
- 3 Display Area
- 4 Transport Controls
- 5 Connect Button
- 6 Audio Engine Button
- 7 CPU Meter
- 8 Volume Control
- 9 NI Logo

## **Der Arranger**




- 1 Arranger Timeline
- 2 Group Slots
- 3 Clip Area
- 4 Scene-Spalte

## Der Browser




- 1 Browser Mode Selector
- **2** File Type Selector
- 3 Tag Filter
- 4 Text Search Field
- 5 Search Result List
- 6 Tag Editor
- Audition Controls

#### **Die Control Area**




- 1 Master Tab
- **2** Group Tab
- 3 Sound Tab
- 4 Source Tab
- **5** FX1 Tab
- 6 FX2 Tab
- 7 Output Tab
- **B** Quick Browse Area
- 9 Page Selector
- 10 Parameter Pages, abhängig vom ausgewählten Tab

#### The Pattern Editor



- Step Editor View Switch
- 2 Pattern Bank Menu
- 3 Step Editor
- 4 Piano Roll/Keyboard View Switch
- 5 Sampling View Switch
- 6 Sound Slots
- 7 Automation Lane
- 8 Automation View Switch
- 9 Edit Controls
- **10** Pattern Timeline
- 11 Pattern Slots
- 12 Pattern Length Controls

## **Die Sampling Area**



- 1 Record Tab
- **2** Edit Tab
- 3 Slice Tab
- 4 Mapping Tab
- 5 Trim Controls
- 6 Sample Loop Controls
- 7 Zone Envelope Controls
- 8 Info Bar
- **9** Sample Timeline
- 10 Sample View
- 11 Zoom Tool
- 12 Start Marker
- 13 End Marker

## 2 Grundkonzepte

Dieses Kapitel führt Sie in die Hauptelemente und die Terminologie von MASCHINE ein und erklärt, wie diese zusammenhängen. Sie werden auch lernen, wie Sie Ihr Audio Interface einrichten und MIDI-Geräte anschließen. Schauen Sie sich bitte auch das Tutorial-Video über Grundkonzepte an: "Overview". Sie finden dieses Video auf der Native Instruments-Website: www.native-instruments.com.

## 2.1 Namen und Konzepte, die Sie kennen sollten

Den Anfang macht eine Liste mit den wichtigsten Konzepten und Namen.

#### **Browser**

Der Browser ist der oberste Level, über den Sie alle Elemente Ihres MASCHINE-Projects erreichen können: Projects, Groups, Sounds, Samples, Patterns and FX Presets. Jedes einzelne dieser Elemente kann gespeichert und "getaggt" werden, und ist somit in einer Art und Weise kategorisiert, die Ihnen einen einfachen Zugriff auf alle Elemente ermöglicht. MASCHINEs Library ist bereits komplett getaggt, und Sie können auch Ihre eigenen Samples in die Library importieren und taggen. Mehr über den Browser erfahren Sie im Kapitel 3 "Browser".

#### **Projects**

Ein Project enthält alle Daten, die Sie für einen Song brauchen: bis zu acht Groups mit ihren Pattern, 64 Scenes und alle Einstellungen, Automationen, Effekte, Routings, Sounds und Samples. Es ist wie ein Schnappschuss des Gesamtzustands von MASCHINE. Mehr über den Browser erfahren Sie im Kapitel 3 "Browser".

#### Groups

Eine Group enthält 16 Sound Slots, wovon jeder einen Sound enthält. Es können Ihr bis zu zwei Insert FX und bis zu 64 Pattern zugeordnet sein, die wiederum in 4 Banks organisiert sind. Für mehr Informationen über Groups lesen Sie "Groups erzeugen".

#### **Sounds**

Jede Group enthält 16 Sound Slots, die entweder mit einem Sample oder mit mehreren Samples, die auf das Keyboard verteilt werden, belegt werden können. Diese heißen Sounds. Sounds können bis zu zwei Insert FX und 5 Pages haben, auf denen man sie weiterbearbeiten kann. Jeder Sound korrespondiert mit einem der 16 Pads auf dem MASCHINE-Controller und ist damit spielbar. Mehr Informationen zu Pattern finden Sie im Kapitel "Sounds erzeugen".

#### **Patterns**

Ein Pattern ist eine Sequenz, die Sounds der aktuellen Group spielt. Ein Pattern gehört deswegen normalerweise zu einer Group, da es ein Teil von dieser ist; Sie können es aber auch unabhängig von der Group abspeichern. Das ist praktisch, wenn Sie verschiedene Drum Kits mit dem selben Pattern oder verschiedene Sounds mit einer vorgegebenen Melodie ausprobieren wollen. Mehr Informationen zu Pattern finden Sie im Kapitel "Pattern erstellen".

#### **Scenes**

Scenes repräsentieren eine Kombination verschiedener Groups mit den ihnen zugeordneten Pattern. Sie werden zur Verknüpfung von Pattern benutzt, um so ein fertiges Arrangement aufzubauen, oder um verschiedene Teile eines Songs während des Livespiels zu triggern. Mehr Informationen zu Scenes finden Sie im Kapitel 10 "Erzeugen eines Songs aus Scenes".

#### FX

MASCHINE verfügt über 21 verschiedene Effekte, die in der MASCHINE-Terminologie FX genannt werden. Jeweils zwei Effekte können als Insert-Effekte jeder Group, jedem Sound oder dem Master zugeordnet werden. Mit dem Routing System können Sie auch Send-Effekte und Multi-Effekte erzeugen. Sie können auch Modulationen von Effekt-Parametern aufnehmen. Mehr dazu im Kapitel 9 "FX benutzen".

#### Master

Im Master kommen alle Audiosignale jeder einzelnen Group und jedes einzelnen Sounds zusammen und werden gemischt. Der Master Bus kann auch zwei eigene Insert FX besitzen. Mehr Informationen zu Master in Kapitel 12 "Die Master Sektion".

## 2.2 Standardoperationen

## 2.2.1 Darstellungen wechseln

Aus dem Main Menu & aus dem Plug-in Menu können Sie eine von drei verschiedenen Größen zur Darstellung von MASCHINEs Software-GUI wählen:



Die Darstellungs-Eingabe im Main Menu




Die Darstellungseingabe im Plug-in Menu

Mehrere Bereiche der Benutzeroberfläche können Sie für eine bessere Übersicht auf Ihrem Bildschirm wegklappen oder verkleinern. Dies ist dann ein Vorteil, wenn Sie Ihren Computer mit einem kleinen Bildschirm benutzen, oder wenn Sie sich ungestört auf ein Element konzentrieren wollen. Darstellungen können Sie sowohl über den MASCHINE-Controller als auch über die Software wechseln, es verändert sich dadurch aber nur Ihr Computerbildschirm.

## 2.2.2 Den Browser zeigen und ausblenden

#### **Hardware**

Halten Sie den Navigate Button gedrückt; drücken Sie dann Button 5 um den Browser auszublenden. Durch erneutes Drücken wird er wieder angezeigt.



Der Navigate Screen auf dem linken und dem rechten Display des MASCHINE-Controllers

#### **Software**

Klicken Sie auf das Lupen-Symbol im Header, um den Browser zu zeigen oder auszublenden.



Das Lupen-Symbol im Header

## 2.2.3 Den Arranger verkleinern

#### **Hardware**

Halten Sie den Navigate Button gedrückt. Drücken Sie dann Button 6, um den Arranger so zu verkleinern, dass nur noch der aktuell ausgewählte Group Slot angezeigt wird. Durch erneutes Drücken werden wieder alle Group Slots gezeigt.

#### **Software**

Klicken Sie auf den Pfeil links im Arranger, um diesen so zu verkleinern, dass nur noch der aktuell ausgewählte Group Slot angezeigt wird. Durch erneutes Drücken werden wieder alle Group Slots gezeigt.



Der Arranger in verkleinerter Darstellung mit dem Group Slot im Fokus

## 2.2.4 Parameter Pages in der Control Area ausblenden

#### Hardware

Drücken Sie den Navigate Button und dann Button 7, um die Parameter Pages in der Control Area zu zeigen oder auszublenden.

#### Software

Klicken Sie auf den Pfeil links in der Control Area, um die Control Area zu zeigen oder auszublenden.



Die Control Area


#### 2.2.5 Die Modulation Lane ausblenden

#### Hardware

Drücken Sie den Navigate Button und dann Button 8, um die Modulation Lane zu zeigen oder auszublenden.

#### Software

Klicken Sie auf den Automation View Switch links in der Modulation Lane, um ihn zu zeigen oder auszublenden.



Der Automation View Switch

## 2.2.6 Das Navigieren durch Parameter Pages in der Control Area

Einige Parameter Pages in der Control Area enthalten mehr Parameter als der Bildschirm oder das Display auf dem MASCHINE-Controller auf einmal darstellen kann, z.B. das Master Out Tab und die Sampler Parameter Pages. In solchen Fällen wird die Anzahl von Parametern in verschiedene Parameter Pages unterteilt, durch die Sie einfach mit der Hardware und der Software navigieren können.

#### **Hardware**

Auf dem MASCHINE-Controller können Sie mit Page Buttons durch die Parameter Pages navigieren. Wenn es mehr als eine Page gibt, wird dies rechts auf dem rechten Display wie folgt dargestellt:



Das Display mit den verfügbaren Pages im Master Out Tab

#### **Software**

Klicken Sie auf der Software die Page Buttons, um durch die Pages zu navigieren:



Die Page Buttons in der Control Area: die erste Page des Master Source Tabs

#### 2.2.7 Undo und Redo

Mit Undo und Redo können Sie von Ihnen durchgeführte Editierungen rückgängig machen oder zwei Versionen vor und nach einer Änderung vergleichen (siehe auch die Compare / Split Funktionen im Kapitel 6.2.5 "Compare / Split" für die Hardware und 7.2.3 "Compare / Split" für die Software.) In MASCHINE können Sie alles rückgängig machen, was Sie nach dem Laden oder Erstellen eines Projects getan haben.

#### **Hardware**

Auf der Hardware wird Undo mit gleichzeitigem Drücken von Shift und Pad 1 durchgeführt. Für Redo drücken Sie gleichzeitig den Shift Button und Pad 2.

#### **Software**

In der Software benutzen Sie für Undo und Redo die gewöhnlichen Tastatur-Kurzbefehle. Für Undo drücken Sie CTRL+Z (Command+Z auf Mac OS X). Für Redo drücken Sie CTRL+Y (Command + Y auf Mac OS X).

## 2.3 Stand-alone und Plug-in Mode

Sie können MASCHINE als Stand-alone-Programm benutzen oder auch in Ihre bevorzugte Digital Audio Workstation (kurz DAW) integrieren, indem Sie sie als Plug-in laden. MASCHINE gibt es in den Formaten VST, Audio Unit und RTAS. Für weitere Informationen zur Plug-in-Kompabilität und für eine detaillierte Beschreibung der Benutzung von Plug-ins in Ihrem Host, lesen Sie bitte die Dokumentation Ihrer Host-Software. Falls Sie die Plug-ins nicht zusammen mit der MASCHINE Software installiert haben, erfahren Sie im Kapitel 1.5 "Maschine installieren", wie Sie dies nachholen können.

Wenn Sie Ihr Project abspeichern, können Sie die Funktionen Undo und Redo nicht mehr auf die vor dem Speichern durchgeführten Editierungen anwenden!

## 2.3.1 Unterschiede zwischen Stand-alone und Plug-in Mode


Wenn Sie MASCHINE als Plug-in innerhalb eines Hosts (z.B. Sequenzer-Software wie Cubase oder Pro Tools) nutzen, können Sie mehrere MASCHINE-Instanzen öffnen. Sie können so viele Instanzen von MASCHINE laden, wie es Ihrem Computer und Ihrem Host von der CPU her möglich ist. Im Gegensatz zum Standalone-Programm sind sie dabei immer synchron zum Host. Im Plug-in Mode können Sie auch einen MIDI Program Change-Befehl von Ihrem Host senden, um zwischen MASCHINEs Scenes hin und her zu wechseln. Mehr hierzu erfahren Sie im Kapitel 10 "Erzeugen eines Songs aus Scenes".

## 2.3.2 Wechseln der Instanzen mit der Hardware im Plug-in Mode

Um im Plug-in Mode von einer Instanz zu einer anderen zu wechseln, drücken Sie Shift und Step; mit Knob 5 können Sie nun die gewünschte Instanz auswählen und sie mit Drücken von Button 8 laden.

## 2.4 Preferences

Sie finden den Preferences Dialog unter MASCHINE im Main Menu / Plug-in Menu:




Preferences im Main Menu



Preferences im Plug-in Menu


## 2.4.1 Preferences — General Tab



Die Preferences – General Tab

Reload last Project Recording Audio	Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, wird, sobald Sie MASCHINE wieder starten, das letzte Project geladen, an dem Sie vor dem Beenden von MASCHINE gearbeitet haben.  Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, werden die von Ihnen aufgenom-
– Prefer Project Folder	menen Samples in den Project Ordner gespeichert.
SYNC OFFSET	Abhängig von verschiedenen Variablen wie der Geschwindigkeit Ihrer CPU, Ihres Audio Interfaces, Ihres MIDI Interfaces und der von Ihnen in den Audio und MIDI Settings gewählten Latenz, kommt es möglicherweise zu einer mangelhaften Synchronisation zwischen MASCHINE und dem externen MIDI Master. Um das auszugleichen, können Sie mit dem Schieberegler im Preferences General Tab den Sync Offset in Millisekunden einstellen. Das geht ganz einfach, wenn Sie sowohl auf MASCHINE als auch auf dem externen MIDI Master ein 4/4 Kick Drum Pattern oder einen Metronom-Sound (zur Aktivierung des Metronoms siehe Kapitel "ein Pattern erstellen") spielen, und diese mit dem Schieberegler so angleichen, dass sie genau zur gleichen Zeit abgespielt werden. Wenn Sie einen flangerartigen Effekt hören, dann sind Sie nahe am korrekten Sync Offset-Wert. Passen Sie Sync Offset weiter an, bis Sie weder den Flanger-Effekt noch zwei separate Signale hören können.
MIDI CHANNEL	Mit MIDI Channel legen Sie den MIDI-Kanal fest, über welchen MASCHINE MIDI empfangen soll. Die Limitierung des MIDI-Inputs auf einen Kanal verhindert, dass MASCHINE unerwünschte, von externen Geräten gesendete MIDI-Noten spielt.

## 2.4.2 Preferences – User Paths Tab




Die Preferences – User Paths Tab

Das User Paths Tab zeigt die Lage aller Samples, die Sie zur Library hinzugefügt haben (für mehr Informationen über das Hinzufügen von eigenen Samples lesen Sie bitte das Kapitel "Browser") Mit einem Klick auf den Pfeil rechts gelangen Sie direkt zum ausgewählten Verzeichnis.

ADD	Klicken Sie auf ADD, um Verzeichnisse manuell zur Library hinzuzufügen; vergessen Sie dabei nicht, dass alle MASCHINE-kompatiblen Files in diesen Verzeichnissen nicht getaggt werden, wenn sie auf diese Weise hinzugefügt werden (für mehr Informationen über das Taggen von Files lesen Sie bitte das Kapitel "Browser").
REMOVE	Klicken Sie auf REMOVE um Verzeichnisse aus der Library zu ent- fernen.
RESCAN	Falls Sie am Inhalt des ausgewählten Verzeichnisses Veränderungen vorgenommen haben (wie das Hinzufügen oder Entfernen von Files), dann sollten Sie es erneut scannen, damit MASCHINE weiß, welche Files enfernt und / oder hinzugefügt wurden, und diese in der MASCHINE Library auftauchen.

## 2.4.3 Preferences – Libraries Tab




Die Preferences – Libraries Tab

RESCAN

Klicken Sie auf diesen Knopf, um die MASCHINE Factory Library erneut zu scannen. Das ist von Vorteil, wenn Sie die Factory Library auf eine andere Festplatte oder an eine andere Stelle auf derselben Festplatte verschoben haben.

## 2.4.4 Preferences – Hardware Tab



Die Preferences – Hardware Tab

Die Preferences auf dem Hardware Tab ermöglichen Ihnen eine Anpassung der Reaktion der Pads an Ihr Spiel und eine Einstellung der Helligkeit des linken und des rechten Displays.

SENSITIVITY	Mit diesem Schieberegler stellen Sie ein, wie empfindlich die Pads auf
	Berührung reagieren. Damit wird der minimale Schwellenwert festge-
	legt, bei welchem MASCHINE einen Anschlag registriert.

### Einstellen der Pad Sensitivity auf der Hardware

Drücken Sie Shift + Control auf der Hardware und lassen Sie Shift wieder los; drehen Sie dann Knob 2, um die Pad Sensitivity einzustellen.

VELOCITY SCALING	Velocity Scaling entscheidet, wie Ihr Spiel in Velocitywerte umgesetzt wird: es fängt an bei Soft 3 (eine leichte Berührung reicht aus,
	um einen hohen Velocitywert zu erreichen) und geht linear weiter bis Hard 3 (für einen hohen Velocitywert müssen Sie das Pad auch entsprechend kräftig drücken).

#### Display-Kontrast und -Helligkeit der Hardware einstellen

Drücken Sie Shift + Control auf der Hardware und lassen Sie Shift wieder los: Nun können Sie mit Knob 3 den Kontrast des linken Displays anpassen, das gleiche machen Sie für das rechte Display mit Knob 4.

Contrast	Mit diesem Schieberegler können Sie den Kontrast des linken und des rechten Displays des MASCHINE-Controllers anpassen.
Brightness	Mit dem Brightness-Schieberegler können Sie die Helligkeit des lin- ken und des rechten Displays anpassen.
Brightness auf der Hardware	Drücken Sie Shift + Control auf der Hardware und lassen Sie Shift wieder los: Nun können Sie die Helligkeit mit Knob 1 anpassen.

## 2.4.5 Audio und MIDI Settings

Den Dialog "Audio und MIDI Settings" öffnen Sie, indem Sie in der Stand-alone-Version der MASCHINE-Software aus dem File-Menü den Eintrag "Audio and MIDI Settings" wählen.


## Audio und MIDI Settings – Audio Tab



Das Audio Tab

Driver	Wählen Sie hier Ihren Audiotreiber.
Device	Hiermit können Sie die zu Verfügung stehenden Geräte auswählen, falls Sie mehr als ein Audio Interface angeschlossen haben.
Status	Hier wird angezeigt, ob Ihr Audio Interface momentan aktiv ist.
SAMPLE RATE	Die momentan ausgewählte Sample Rate Ihres Audio Interfaces.
LATENCY	Mit diesem Schieberegler können Sie die Latenz Ihres Audio Interfaces in Samples anpassen. Niedrigere Werte bewirken ein unmittelbareres Ansprechverhalten, sie sind aber auch eine höhere Belastung für ihre CPU und den Audio Treiber und haben eventuell hörbare Klicks und Pops zur Folge. Größere Werte sind eine geringere Belastung für die CPU, erzeugen aber eine größere Latenz (eine sehr kurze Verzögerung zwischen dem Drücken des Pads und dem Moment, in welchem Sie den Klang wirklich hören). Daher sollten Sie mit diesem Setting ein wenig experimentieren, um einen möglichst niedrigen Wert zu finden, der aber Ihre CPU nicht überfordert oder dazu führt, dass Audio-Artefakte entstehen.


## Audio und MIDI Settings – Routing Tab



Routing Tab

INPUTS	Wenn Sie Inputs klicken, können Sie festlegen, welche zwei Eingänge (Inputs) Ihres Audio Interfaces MASCHINE sieht. Wählen Sie die Inputs Ihres Audio Interfaces in der rechten Spalte aus, indem Sie sie anklicken: ein Dropdown-Menü mit allen verfügbaren Inputs erscheint. Die hier getroffene Auswahl entscheidet, welche Inputs z.B. beim Sampeln externer Quellen benutzt werden können.
Оитритѕ	Wenn Sie auf Outputs klicken, erscheint eine Liste mit den acht Stereo-Ausgängen (Outputs) von MASCHINE: in der rechten Spalte können Sie diese den Outputs Ihres Audio Interfaces über ein Dropdown-Menü zuweisen.

### Audio und MIDI Settings – MIDI Tab



MIDI Tab (auf dem Bild die Mac-OS-X-Version)

INPUTS	Wenn Sie auf Input klicken, erscheint eine Liste aller verfügbarer MIDI Inputs Ihres Systems. Sie können jeden Input aktivieren, indem Sie in die Status-Spalte klicken.
Оитритѕ	Wenn Sie auf Output klicken, erscheint eine Liste aller verfügbarer MIDI Outputs Ihres Systems. Sie können jeden Output aktivieren, indem Sie in in die Status-Spalte klicken.


# 2.5 Externes MIDI Equipment anschließen



Um Ihr externes MIDI-Equipment anzuschließen, verbinden Sie es mit MASCHINES MIDI-In und/oder MASCHINES MIDI-Out. Wenn Sie ein MIDI Keyboard mit MIDI In verbinden, können Sie den gerade ausgewählten Sound direkt spielen, ohne erst irgendetwas einrichten zu müssen. Sie können auch Scene-Wechsel über MIDI steuern, indem Sie MIDI Program Change-Nachrichten zu MASCHINE schicken. Mehr hierzu im Kapitel 10 "Erzeugen eines Songs aus Scenes".

#### **External Sync**

MASCHINE kann extern über MIDI Clock von jedem Gerät gesteuert werden, das MIDI Clock senden kann. Dies könnte eine Hardware wie eine Drum Machine, eine andere Groovebox oder ein anderer Sequenzer oder sogar ein anderer Software-Sequenzer sein. Aktivieren Sie External Sync, indem Sie es in File vom Main Menu aus wählen:



External Sync aktiviert


Wenn Sie MASCHINE als Plugin benutzen, ist es automatisch synchron mit dem Host, so dass Sie External Sync nicht zu aktivieren brauchen!

Sie müssen mindestens einen Input im MIDI Tab der "Audio und MIDI Settings" bestimmen, um External Sync. zu aktivieren.

# 3 Browser

Im Browser können Sie Ihre alle Ihre Samples, Sounds, Groups, Projects, FX Presets und Pattern organisieren und kategorisieren. Dies geschieht, indem man sie "taggt", also über Stichwörter (Tags) kategorisiert. Schauen Sie sich für mehr Information die Tutorial-Videos "Browser & Library Part One" und "Browser & Library Part Two" auf der Native Instruments Website an: (www.native-instruments.com). Da die MASCHINE-Software in diesem Fall wegen der übersichtlichen Bildschirmdarstellung und der einfachen Eingabe über die Computer-Tastatur Vorteile gegenüber der Hardware hat, beginnen wir mit der Software.

### 3.1 Browser-Elemente



- 1 Browser Mode Selector
- 2 File Type Selector
- 3 Tag Filter
- 4 Text Search Field
- 5 Search Result List
- **6** Tag Editor
- 7 Audition Controls


#### **Browser Mode Selector**



Der Browser Mode Selector mit ausgewähltem LIB

Im Browser Mode Selector können Sie entscheiden, ob Sie die Library (klicken Sie Lib) oder eine Ihrer Festplatten (klicken Sie Disk) browsen wollen.

### File Type Selector



Der File Type Selector erscheint nur, wenn Sie das Library Tab (Lib) im Browser Mode Selector ausgewählt haben. Im File Type Selector finden Sie 6 Symbole, welche die verschiedenen Filetypen von MASCHINE repräsentieren: Projects (1), Groups (2), Sounds (3), Patterns (4), FX Presets (5) and Samples (6). Wenn Sie auf eines von ihnen klicken, werden nur die Files des ausgewählten Typs in der Search Result List dargestellt. Sie können auch alle deaktivieren, um alle File-Typen gleichzeitig zu durchsuchen.

- 1 Projects (.mprj)
- **2** Groups (.mgrp)
- 3 Sounds (.msnd)
- 4 Patterns (.mpat)
- 5 FX Presets (.mfxp)
- 6 Samples (.wav, .aiff)

#### **Tag Filter**

Wie der File Type Selector erscheint der Tag Filter nur, wenn Sie die Library (Lib) im Browser Mode Selector ausgewählt haben. Dann werden die drei Category-Spalten Bank, Type und Subtype angezeigt.



Der Tag Filter mit ausgewähltem Filetype Sample

Bank	Die Bank Category dient zur Definition einer Grundstruktur. Wenn Sie eine große Library mit vielen Samples hinzufügen, können Sie hier den Namen der Library angeben.
Type	Die Type Category steht an erster Stelle in der Tag-Hierarchie von MASCHINE und sollte dazu benutzt werden, Ihr File grob zu kategorisieren.
Subtype	Mit dem Subtype können Sie die Beschreibung Ihres Files noch weiter verfeinern.



Im Text Search Field können Sie Ihre Suchanfrage eingeben. Die Suche erstreckt sich auf die Dateipfade, den Filenamen und die Tags. Falls Sie nach einer Kombination von zwei Worten (z.B. "bass" und "analog") suchen wollen, geben Sie einfach beide Begriffe mit einem Leerzeichen dazwischen in das Text Search Field ein. Sobald Sie zu tippen beginnen, taucht in Search Result List eine Liste mit Entsprechungen auf. Rechts davon befindet sich der Reset Switch, der sowohl die Textsuche als auch die Tag-Suche zurücksetzt.

#### **Search Result List**

Die Search Result List zeigt alle Files, auf die Ihre Suche passt. Wenn Sie auf eine der Entsprechungen doppelklicken, wird das jeweilige File geladen. Abhängig vom File Type, den Sie ausgewählt haben, wird das File an verschiedenen Stellen innerhalb von MASCHINE geladen:



Die Search Result List zeigt Kicks aus der MASCHINE Factory Library

- ► Wenn es ein Project ist, werden anstelle der sich momentan im Speicher befindenden Files alle dazugehörigen Files geladen.
- ▶ Wenn es ein Sample ist, wird es anstelle des bisherigen in die ausgewählte Zone des sich momentan im Fokus befindenden Sounds geladen.
- Wenn es ein Sound ist, wird er in den sich momentan im Fokus befindenden Sound Slot geladen.
- ► Wenn es eine Group ist, dann wird sie in den sich momentan im Fokus befindenden Group Slot geladen.
- ► Wenn es ein FX Preset ist, dann wird es in den sich momentan im Fokus befindenden FX Slot geladen.
- ► Wenn Sie ein neues Project laden, erscheint ein Dialog, indem Sie gefragt werden, ob Sie die Änderungen in das momentan geladene Project speichern wollen. Dies soll verhindern, dass Änderungen verloren gehen, weil Sie versehentlich ein neues Project laden, ohne das alte zu speichern.

Da die FX Slots sich nicht unbedingt immer im Fokus befinden, müssen Sie einen auswählen, bevor Sie ein FX Preset laden können. Sie können FX Presets auch laden, indem Sie sie vom Browser ziehen und dann auf das gewünschte FX-Tab fallen lassen.

# 3.2 Eigene Samples hinzufügen

Trotz der riesigen Library wollen Sie wahrscheinlich auch eigene Samples benutzen. Die unterstützten Dateitypen sind WAV und AIFF. Damit die Samples im Browser auf der Hardware erscheinen, müssen Sie sie zunächst in die Library importieren. Das Importieren von Samples bedeutet nicht, dass diese aus dem Verzeichnis entfernt werden, in dem sie sich aktuell befinden – sie werden im Browser nur referenziert. Deswegen müssen Sie, wann immer Sie Samples bewegen, die Pfade zu ihren jeweiligen Verzeichnissen aktualisieren, wie im Kapitel 2.4 "Preferences" beschrieben. Klicken Sie auf DISK im File Type Selector, und es erscheint rechts davon eine Liste Ihrer Festplatten:




Der Browser mit DISK ausgewählt mit einer Liste der verfügbaren Festplatten

Wählen Sie das Verzeichnis, welches Ihre Samples enthält. Sie können die Samples automatisch vorhören, bevor Sie sie laden, indem Sie die Audition Function in der unteren Zeile des Browsers aktivieren. Klicken Sie auf den Audition Button; der Schieberegler rechts ist der Lautstärkeregler für die Audition Control.



Von links nach rechts: Swap Button, Audition Button, Volume Slider, Import Button

### 3.2.1 Importieren eines Samples in die Library



Ein Sample auf Ihrer Festplatte auswählen

Nachdem Sie Ihr Sample gefunden haben, können Sie es mit dem Import Button direkt Ihrer Library hinzufügen. Falls Sie mehrere Files gleichzeitig hinzufügen möchten, wie z.B. einen Ordner mit Ihren Lieblingssamples, dann können Sie den ganzen Ordner auswählen und alle Files mit dem gleichen Dialog wie beim Importieren von einzelnen Files gleichzeitig taggen. Sie können innerhalb eines Verzeichnisses auch eine nicht zusammenhängende Auswahl treffen, indem Sie klicken, während Sie die Ctrl-Taste (Windows) oder die Command-Taste gedrückt halten (Mac OS X). Nachdem Sie Import angeklickt haben, erscheint der Tag Editor, um das Sample/die Samples zu taggen, die Sie gerade in die Library importieren wollen.

### 3.2.2 Ihre Samples, Sounds, Groups, FX Presets, Patterns und Projects taggen

Wählen Sie aus den drei Category-Spalten des Tag Editors (Bank, Type und Subtype) die Tags, welche Sie dem zu importierenden Sample zuordnen wollen:




Der Tag Editor mit ausgewählten Tags (hervorgehoben und mit Haken versehen)

Sie können einem File soviele Tags hinzugfügen wie Sie wollen, indem Sie auf sie klicken. Neben den ausgewählten Tags erscheint dann ein Häkchen. Um das Tag vom Sample zu entfernen, klicken Sie es nochmals an. Wenn Sie mit dem Taggen fertig sind, klicken Sie den OK Button, um die Samples in die Library zu importieren und fügen dann die ausgewählten Tags hinzu. Sie können den Import mit dem Cancel Button abbrechen.

# Seien Sie beim Taggen Ihrer Files so präzise wie möglich, damit Sie sie später wieder finden.

#### Neue Tags hinzufügen

Sie können auch Ihre eigenen Tags hinzufügen. Unten an jeder der drei Category-Spalten im Tag Editor befindet sich der Eintrag add new...:



#### Ein neues Tag der Type Column hinzufügen

Um ein neues Tag hinzuzufügen, klicken Sie es an und geben danach den Tag-Namen mit Ihrer Computertastatur ein. Das neue Tag wird dann in dieser Tag Category verfügbar sein.

#### Tags editieren

Es ist außerdem möglich, die Tags bereits in der Library vorhandener Files zu editieren. Klicken Sie einfach in der Search Result List auf das File, dessen Tags Sie editieren möchten, klicken Sie dann auf den Edit Button, und wählen Sie die Tags aus, indem Sie die entsprechenden Kästchen aktivieren / deaktivieren.

### 3.3 Quick Browse

Mit Quick Browse können Sie schnell eine bereits durchgeführte Suchabfrage wieder abrufen, um ein bestimmtes File zu finden. Angenommen, Sie sind durch die Library gebrowst und haben zuerst einen Kick Sound und danach einen Snare Sound in einen anderen Sound Slot geladen und stellen nun fest, dass Sie mit dem Kick Sound nicht zufrieden sind. Sie erinnern sich aber, dass Sie, gerade bevor Sie diesen Kick Sound ausgewählt hatten, einen anderen, besseren Kick Sound gehört haben. Normalerweise müssten Sie nun versuchen, sich an den Namen des Tags zu erinnern, welches Sie für Ihre Suche benutzt hatten, oder durch alle Kick Sounds browsen (da es in der MASCHINE Library 700 Kick Sounds gibt, wäre das eine zeitraubende Angelegenheit). Mit Quick Browse können Sie mit nur einem Klick die Abfrage wieder herstellen. Quick Browse gibt es im Sound Tab (für Sounds und Samples), im Group Tab (für Groups), im Master Tab (für Projects) und in den FX Tabs (für FX).

### 3.3.1 Die Benutzung von Quick Browse



Die Quick-Browse-Funktion im Sound Tab

Die Quick-Browse-Funktion wird mit Klicken auf das Magnifier Tool (Lupen-Symbol) neben dem Filenamen aktiviert. Wenn Sie auf das Magnifier Tool klicken, wird die Suchabfrage für das momentan ausgewählte File wiederhergestellt, und Sie können andere Resultate dieser Abfrage aus der Search Result List auswählen. Mit den Cursortasten Ihrer Computertastatur können Sie durch die Files in der Search Result List browsen; diese werden automatisch geladen, wenn In-Place Auditioning aktiviert ist.

### 3.3.2 In-Place Auditioning

Um In-Place Auditioning zu aktivieren, klicken Sie auf den Swap Button in der unteren Zeile des Browsers:



Das Aktivieren von In-Place Auditioning durch Klicken auf den Swap Button

Damit können Sie sich Samples, Sounds, Groups und FX Presets, die sofort geladen werden, zusammen mit dem Rest Ihres Projects anhören, während es gespielt wird. Diese Funktion deaktivieren Sie einfach mit einem Klick auf das Magnifier Tool rechts vom Text Search Field. Wenn Sie auf das Magnifier Tool rechts vom Filenamen des entsprechenden Tabs klicken, erscheint immer noch die Search Result List, aber die Files werden während des Browsens nicht mehr automatisch geladen.

In-Place Auditioning ist nicht nur nützlich für die Suche nach einem passenden Sound, einer Group, FX oder Samples, sondern kann auch inspirieren: Browsen Sie, während ein Pattern abgespielt wird, mit aktiviertem In-Place Auditioning durch Ihre Library, und hören Sie sich so Sounds und Samples an, die Sie in dieser Situation normalerweise nicht benutzen würden.

### 3.4 Der Browser auf der Hardware

Im Gegensatz zur Software kann der Browser auf der Hardware nur Files laden, die bereits zur Library hinzugefügt wurden. Sie können auf Verzeichnisse auf Ihrer Festplatte nicht direkt zugreifen. Daher sollten Sie alle Ihre Samples immer taggen und sie vorher mit der Software in die Library importieren.

Mit dem Browse Button gelangen Sie in den Browser auf dem MASCHINE-Controller.



Der Browser auf den Hardware-Displays mit dem Sound Tab im Fokus

#### **Filter**

Drehen Sie Knob 1, um einen Filetyp auszuwählen. Abhängig davon, welche der Buttons 2-4 ausgewählt sind (das Bild oben zeigt den Browser mit Button 4 und ausgewähltem Sound Tab), ermöglicht Ihnen der Filter die Wahl von kompatiblen Filetypen (und nur von diesen):

MASTER	GROUP	SOUND
Project	Group	Sound
FX	Patterns	FX
	FX	Sample

Bank	Mit der Bank Category wird eine Grundstruktur definiert. Beispiele für die Bank Category aus der Factory Library sind Drums oder Loops oder Factory FX.
Type	Die Type Category steht zuoberst in der Hierarchie von MASCHINE und kategorisiert Files auf eher allgemeine Weise. Beispiele für die Type Category aus der Factory Library sind Brass, Analog FX oder Kick.
Subtype	Mit dem Subtype können Sie die Beschreibung Ihres Files weiter verfeinern. Beispiele für die Subtype Category sind Djembe, Glitch oder Analog.

Im linken Display können Sie mit den Knobs 1-4 Ihre Filter und Tag Categories bestimmen. Das rechte Display zeigt die Search Result List und ermöglicht Ihnen das Laden eines Files.



Der Browser auf der Hardware, eine Search Result List anzeigend

Sie können mit Knob 5 durch die Search Result List browsen; wenn Sie ein File laden wollen, drücken Sie Button 8. Mit Button 5 und 6 können Sie direkt das vorherige oder nachstehende File aus der Search Result List laden und sie so einfach vergleichen (wie beim In-Place Auditioning auf der Software).

Falls Sie Ihre Hardware oft benutzen wollen, stellen Sie sicher, dass Sie alle Files, die Sie oft benutzen, auch taggen! Dann können Sie viel einfacher mit der Hardware auf sie zugreifen.

# 4 Sounds erstellen

Jede Group enthält 16 Sound Slots, die entweder mit einem Audio File (in der MASCHINE-Terminologie ein Sample), mit mehreren, auf dem Keyboard verteilten Audio Files oder jedem beliebigen begleitenden Effekt (in der MASCHINE-Terminologie ein Sound) gefüllt werden können. Ein Sound kann in MASCHINE auch als Effekt-Quelle genutzt werden; er kann z.B. dazu dienen, einen Send-Effekt für andere Sounds zu beherbergen, oder sogar externe Audiosignale durch einen bestimmten Sound zu routen (lesen Sie Kapitel 9 "FX benutzen" für mehr Informationen dazu). Sie können auch direkt in einen Sound Slot sampeln (in Kapitel 11 "Sampling & Sample Mapping" beschrieben).

# 4.1 Die Sampler-Parameter im Sampler Source Tab (SRC)

Die Sampler-Parameter ermöglichen verschiedene Herangehensweisen zur weiteren individuellen Bearbeitung jedes einzelnen Ihrer Sounds. Sie können sie stimmen, die Dynamik ändern und sowohl Effekte als auch verschiedene Modulationen hinzufügen. Diese Parameter sind nicht nur automatisierbar, man soll auch mit ihnen rumspielen! Siehe das Kapitel 6.1.8 "Automation aufnehmen" für die Hardware und Kapitel 7.2.5 "Automationen aufnehmen und bearbeiten" für die Software.

Die Sampler-Parameter sind in 5 Pages organisiert:

- ► Page 1: Voice Settings und Velocity Automation
- ► Page 2: Pitch/Gate und Amplitude Envelope
- ► Page 3: FX und Filter Settings
- ► Page 4: Modulation Envelope und Destination
- ▶ Page 5: LFO und Destination




Navigieren Sie mit den Page Buttons durch die Pages auf dem MASCHINE-Controller.



Navigieren Sie in der Software mit mit den Pfeil Buttons des Page Selectors durch die Pages.

Page 1: Voice Settings und Velocity Automation



Page 1 von 5 des Sampler Source Tabs/Hardware



Page 1 von 5 des Sampler Source Tabs/Software

Drücken Sie Shift+Browse auf dem MASCHINE-Controller, um die Soundquelle auszuwählen. Alternativ dazu klicken Sie auf den Pfeil im Header des Sampler Source Tabs (SRC). Es gibt zwei Modi: "Sampler" und "Input". "Sampler" ermöglicht dem ausgewählten Slot die Wiedergabe von Samples (was Sie die meiste Zeit tun werden). Falls Sie stattdessen erreichen möchten, dass der ausgewählte Sound anderen Sounds als Bus dient, dann wechseln Sie den Mode zu "Input". Sie wollen vielleicht einen Reverb-Effekt in diesem Slot unterbringen, um ihn so für andere Sounds Ihres Projects verfügbar zu machen.

Sie müssen nie wirklich ausdrücklich den Sampler auswählen; dies passiert jedesmal automatisch, wenn Sie einen Sound in den Slot laden.

# 4.1.1 Voice Settings

Моно	Wenn dieser Button ausgewählt ist, wird der Sound im Mono Mode gespielt.
GLIDE	Mit ausgewähltem Mono ist ein Portamento-Effekt zwischen aufein- anderfolgenden Steps möglich.
GROUP	Hier können Sie eine der 8 Voice Groups wählen oder diese Option auf Off geschaltet lassen. Wenn Sie derselben Voice Group mehr als einen Sound zuweisen, werden sich die Sounds gegenseitig ausschalten. So verhalten sich auch Vintage Drum-Machines (typischerweise wird hier die Open Hihat durch die Closed Hihat ausgeschaltet), aber auch monophone Synthesizer, die nur eine Note auf einmal spielen können.

# 4.1.2 Velocity Destination

Start	Mit dieser eingebauten Modulationsquelle können Sie den Sample Start Parameter auf Page 2 basierend auf der Input Velocity modulieren. Positive Werte bewirken, dass die Startposition des Samples zeitlich nach hinten verschoben wird, wenn Sie härter spielen; negative Werte verschieben sie näher zum Anfang des Samples, wenn Sie härter spielen.
DECAY	Damit können Sie mit Velocity den Decay Parameter der Amplitude Envelope auf Page 2 modulieren.
Ситогг	Damit können Sie den Cutoff Parameter der Filter mit den Filtertypen LP, HP, BP (auf Page 3) modulieren.
Volume	Damit können Sie die Lautstärke modulieren, wozu Velocity normalerweise benutzt wird

Charakteristisch für den Einsatz dieses Parameters ist es ihn so zu setzen, dass die Transienten des Attacks einer Snaredrum nur bei hohen Velocitywerten zu hören sind. Das macht den Sound "knalliger", wenn er hart gespielt wird, und "weicher" oder stumm, wenn er leicht gespielt wird.

Page 2: Pitch/Gate und Amplitude Envelope



Page 2 des Sampler Source Tabs auf der Hardware



Page 2 des Sampler Source Tabs auf der Software

### 4.1.3 Pitch / Gate

Tune	Definiert die Grundtonhöhe Ihres Samples: drehen Sie den Knob nach rechts für einen höheren Ton und nach links für einen niedrigeren Ton.
Start	Definiert den Startpunt des Samples (kann, wie oben beschrieben, auch mit Velocity moduliert werden).
Reverse	Wenn Reverse aktiviert ist, wird das Sample rückwärts gespielt.

### 4.1.4 Amplitude Envelope

Mit der Amplitude Envelope können Sie Ihr Sample in Bezug auf die Lautstärkeentwicklung bearbeiten.

Type



*Oneshot*: Typisch für Vintage Drum-Machines; das Sample wird in vollem Umfang von Anfang bis Ende ohne Envelope gepielt. Achtung: Wenn ONESHOT aktiviert ist, sind die folgenden Parameter nicht verfügbar!



AHD: AHD Modus deaktiviert die Sustain und Release Controls und ersetzt sie durch den Hold Parameter. Der AHD Modus ist ideal für "Abfeuern und Vergessen"-Verhalten, also wenn Sie einen Sound immer gleich lang spielen wollen, ungeachtet dessen, wie lange Sie das Pad gedrückt halten.



ADSR: : Typischerweise wird die ADSR Envelope für längere, gehaltene Samples benutzt, die eine komplexe Kontrolle der Dynamik erfordern.

Anders als bei anderer Hardware reagieren die Pads von MASCHINE nicht nur, wenn sie kurz gedrückt werden, sondern auch, wenn man sie länger gedrückt hält – mit der ADSR Envelope können Sie die Pads dazu bringen, sich wie ein MIDI Keyboard zu verhalten und einen Klang nur so lange zu halten, wie sie das Pad drücken.

Аттаск	Mit Attack bestimmen Sie, wie schnell ein Sound nach dem Triggern die volle Lautstärke erreicht.
Hold	Mit Hold bestimmen Sie, wie lange die Envelope auf ihrem höchsten Level bleibt.
DECAY	Mit Decay bestimmen Sie, wie schnell die Envelope im ADSR Mode auf den Sustain Level fällt; im AHD Mode wird mit Decay bestimmt, wie schnell der Sound ausklingt. Dieser Parameter kann mit Velocity moduliert werden.
Sustain	Mit Sustain bestimmen Sie den konstanten Pegel der nach Decay bis zum Notenende gehalten wird.
Release	Mit Release bestimmen Sie, wie lange es dauert, bis der Sound nach dem Notenende ausgeklungen ist.

Page 3: FX and Filter Settings



Page 3 von 5 des Sampler Source Tabs/Hardware



Page 3 von5 des Sampler Source Tabs/Software

## 4.2 FX

Dies ist ein kleine Auswahl an grundlegenden FX, nicht zu verwechseln mit den in Kapitel 9 "FX benutzen" beschriebenen FX der FX-Tabs.

Сомр	Einfacher Kompressor mit dem man dem Sound mehr Dichte verlei-
	hen kann.
Drive	Hiermit stellt man den Grad der Sättigung ein, der auf einen Sound
	angewendet wird.
SR	SR steht für Sample Rate: Sie können sie benutzen, um einem
	Sound einen gewissen Lofi-Touch zu verleihen.
Вітѕ	Hiermit lässt sich die Originalbitrate des Sounds ändern, wodurch
	sich ein roherer, digital klingender Lofi-Effekt erreichen lässt.

#### Filter

Diese Sektion dient dem Zugriff auf die Filterparameter.

#### Mode

Mit den Pfeilen können Sie hier zwischen verschiedenen Filtertypen wählen: EQ, HP2, BP2, LP2 und Off. Entsprechend ihrer Auswahl erscheinen folgende Parameter daneben:

#### EQ

Der EQ ist ein Equalizer mit Frequency, Bandwidth und Gain.

#### HP2

HP2 ist ein Hochpassfilter mit Cutoff und Resonance. Cutoff kann durch Velocity, die Modulation Envelope oder den LFO moduliert werden.

#### BP2

BP2 ist ein Bandpassfilter mit Cutoff. Cutoff kann durch Velocity, die Modulation Envelope oder den LFO moduliert werden.

#### LP2

LP2 ist ein Tiefpassfilter mit Cutoff und Resonance. Cutoff kann durch Velocity, die Modulation Envelope oder den LFO moduliert werden.

Page 4: Modulation Envelope und Destination



Page 4 von 5 des Sampler Source Tabs/Hardware



Page 4 von 5 des Sampler Source Tabs/Software

Mit der Modulation Envelope können Sie die Modulation formen, die Sie Ihrem Sound hinzufügen. Ihre Parameter sind an die der Amplitude Envelope auf Page 2 angepasst, so dass Sie Ihre Modulationen entweder mit einer ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release) Envelope oder einer AHD (Attack, Hold, Decay) Envelope kontrollieren können. Im ONESHOT Mode ist nur die AHD Envelope für Modulationen verfügbar.

Аттаск	Die Zeit, die die Envelope braucht, um ihren maximalen Level zu erreichen.
DECAY	Mit Decay können Sie bestimmen, wie schnell die Envelope im ADSR Mode auf das Sustain Level fällt; im AHD Mode entscheiden Sie, wie schnell die Envelope ausklingt.
Hold	Wie lange die Envelope auf ihrem maximalen Level bleibt.
Sustain	Der Envelope Level, der so lange bestehen bleibt, wie die Note gespielt wird.
Release	Die Zeit, die der Sustain Level hat, um nach Notenende auf Null zurückzufallen.

#### DESTINATION

Hier definieren Sie die Modulationsziele für die Modulation Envelope. Verfügbare Ziele sind:

- ► Рітсн, zu finden auf Sampler Parameter Page 2
- Ситогг, zu finden auf Sampler Parameter Page 3
- ► Drive, zu finden auf Sampler Parameter Page 3
- ► Pan, zu finden auf Output Parameter Page 1

Page 5: LFO und Destination



Page 5 von 5 des Sampler Source Tabs/Hardware



Page 5 von 5 des Sampler Source Tabs/Software

### LF0

Der LFO (Low Frequency Oscillator) ist eine weitere, auf verschiedenen Wellenformen basierende Modulationsquelle.

Түре	Hier können Sie die Form der LFO-Wellenform bestimmen. Verfügbare Formen sind Random, Saw, Rect (Rectangle), Tri (Triangle) und Sine.
SPEED	Kontrolliert die Geschwindigkeit des LFO, gemessen in Hz (Hertz). Falls Sie die Geschwindigkeit synchronisieren wollen, indem Sie Sync aktivieren, werden stattdessen Notenwerte angezeigt.
Phase	Definiert die Startphase der LFO-Wellenform, in Prozenten ausgedrückt.
SYNC	Dieser Button dient der Aktivierung der Synchronisation des LFOs zur Geschwindigkeit Ihres Projects. Wenn aktiv, werden die Werte auf dem Speed Parameter zu Notenwerten, die sich von 16/1 (= ein Modulationzyklus alle 16 Takte) bis 1/32 (eine Modulation pro 32stel Note) erstrecken.

#### DESTINATION

Hier bestimmen Sie bis zu vier Modulationsziele für den LFO:

- ► Рітсн, zu finden auf Sampler Parameter Page 2
- ► Cutoff, zu finden auf Sampler Parameter Page 3
- ► Drive, zu finden auf Sampler Parameter Page 3
- ► Pan, zu finden auf Output Parameter Page 1

# 4.3 Die Sampler-Parameter im Sampler Output Tab (OUT)

Mit dem Sampler Output Tab können Sie Signalwege innerhalb von MASCHINE einrichten und Aux Sends bestimmen. Aux Sends ermöglichen es Ihnen, einen einstellbaren Anteil Ihres Sounds zur weiteren Bearbeitung zu anderen Groups oder Sounds zu schicken. Lesen Sie das Kapitel "FX benutzen" für mehr Information darüber wie man einen klassischen Send-Effekt einrichtet.

Page 1



Page 1 von 2 des Sampler Output Tabs/Hardware



Page 1 von 2 des Sampler Output Tabs/Software

MAIN	
Оитрит	Hier entscheiden Sie, wo Sie Ihren Sound hinschicken wollen. Zur Wahl stehen Master, Group, jeder andere Sound innerhalb des Projects, dessen Source Type auf Input gestellt ist, die External Outputs 1-8 und None.
Level	Hier stellen Sie die Gesamtlautstärke Ihres Sounds ein.
Pan	Bestimmt die Panorama-Position Ihres Sounds im Stereofeld.
AUX 1	
Destination	Das Ziel für Aux 1: verfügbare Ziele sind Master, Group, alle Sounds mit aktivem Input, die External Outputs 1-8 und None.
LEVEL	Hier stellen Sie den Signalanteil ein, der zum Aux 1-Ziel geschickt wird.
AUX 2	
Destination	Das Ziel für Aux 2: verfügbare Ziele sind Master, Group, alle Sounds mit aktivem Input, die External Outputs 1-8 und None.
Level	Kontrolliert den Signalanteil der zum Aux 2-Ziel gesendet wird.

### Page 2



Page 2 von 2 des Sampler Output Tabs/Hardware




Page 2 von 2 des Sampler Output Tabs/Software

Wenn Maschine als Plug-in läuft, korrespondieren die External Outputs mit virtuellen Outputs in Ihrem Host. Dadurch können Sie z.B. einzelne Sounds von MASCHINE zu ihrem eigenen Mixerkanal innerhalb Ihrer DAW schicken.

AUX 1	
Pre Mix	Wenn dies aktiviert ist, wird der Sound vor dem Main Level und dem
	Pan in Aux 1 geschickt.
AUX 2	
Pre Mix	Wenn dies aktiviert ist, wird der Sound vor dem Main Level und dem
	Pan in Aux 2 geschickt.


# 4.4 Einen Sound speichern

Um einen Sound zu speichern, machen Sie einen Rechtsklick (auf Mac OS X: Control-Klick) auf den Sound Slot im Arranger und wählen dann *Save As...* aus dem Dropdown-Menü:



Einen Sound speichern

Der Sound wird der Library hinzugefügt und kann getaggt werden.




# 4.5 Sounds kopieren und wieder einfügen

#### **Hardware**

Um einen Sound von einem Pad zu einem anderen zu kopieren, halten Sie Duplicate gedrückt und drücken dann das Pad des Sounds, den Sie kopieren wollen. Wählen Sie danach Ihren Ziel-Sound Slot (dieser kann auch in einer anderen Group sein, in diesem Fall drücken Sie zuerst den entsprechenden Group Button), indem Sie das entsprechende Pad drücken. Alle Parameter des Sounds außer dem Patterninhalt werden so kopiert.

#### **Software**

Sie können Sounds kopieren & wiedereinfügen, indem Sie einen Rechtsklick (Mac OS X: Control-Klick) auf den Sound Slot machen. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü *Copy,* um einen Sound zu kopieren. Um einen Sound wiedereinzufügen, wählen Sie einen leeren Sound Slot, indem Sie auf ihn klicken, und dann *Paste* aus dem Dropdown-Menü. Alle Parameter außer dem Patterninhalt werden so kopiert.



Einen Sound kopieren

### 4.6 Einen Sound zurücksetzen


Das Zurücksetzen eines Sounds bewirkt, dass die ihm zugehörigen Sample(s) und FX entfernt, sowie alle Sampler Parameter auf den Standardwert zurückgesetzt werden.

#### Hardware

Halten Sie Shift + Erase gedrückt, und drücken Sie dann das Pad, welches dem Sound zugeordnet ist, den Sie zurücksetzen wollen.

#### Software

Um einen Sound zurückzusetzen, machen Sie einen Rechtsklick (auf Mac OS X: Control-Klick) auf den Sound Slot und wählen dann *Reset* aus dem Dropdown-Menü.



Einen Sound zurücksetzen


### 4.7 Mute & Solo

Die Mute-Funktion können Sie verwenden, um das Audiosignal eines Sounds oder einer Group stummzuschalten. Die Solo-Funktion hingegen dient dazu, alle Groups und Sounds außer der ausgewählten Group beziehungsweise dem ausgewählten Sound stummzuschalten. Die Kombination beider Funktionen ist nützlich bei Live-Performances und beim Testen des Zusammenspiels verschiedener Sequenzen.

#### **Hardware**

#### Solo

Halten Sie den Solo Button gedrückt: Sie können einen Sound in den Solo-Mode schalten, indem Sie das entsprechende Pad drücken; soll eine Group "Solo" geschaltet werden, drücken Sie den Group Button. Die Solo-Funktion ist ein temporärer Modus; um auf sie zuzugreifen, müssen Sie den Solo Button also gedrückt halten. Wenn Sie Solo und Button 1 gleichzeitig drücken, wird die Solo-Funktion gesperrt, und Sie bleiben im Solo-Modus, bis Sie erneut den Solo Button drücken. Es gibt zwei weitere Funktionen im Solo-Modus: All (drücken Sie Button 3), um alle Sounds anzuschalten, und None (drücken Sie Button 4), um alle Sounds der sich gegenwärtig im Fokus befindenden Group auszuschalten.



Das Solo-Display auf der Hardware

#### Mute

Mute funktioniert auf die gleiche Weise wie der Solo-Modus: Wenn Sie den Mute Button gedrückt halten, werden Sounds stumm geschaltet, sobald Sie die entsprechenden Pads drücken; Groups schalten Sie durch Drücken der Group Buttons stumm. Auch die Mute-Funktion können Sie sperren, wenn Sie Mute und Button 1 gleichzeitig drücken. So bleiben Sie im Mute-Modus, bis Sie erneut auf Mute drücken. Wie im Solo-Modus gibt es auch

im Mute-Modus zwei weitere Funktionen: All (drücken Sie Button 3), um alle Sounds anzuschalten, und None (drücken Sie Button 4), um alle Sounds der sich gegenwärtig im Fokus befindenden Group auszuschalten.

Tipp: Da das Drücken von Solo alle Sounds außer einem ausschaltet, kann der Mute Button dazu benutzt werden, zuvor ausgeschaltete Sounds "freizugeben". Mit dieser Technik können Sie einen Breakdown erstellen: Belegen Sie einen bestimmten Sound, z.B. eine Kick Drum, mit der Solo-Funktion, und bauen Sie dann den Track wieder auf, indem Sie die stummgeschalteten Sounds alle nacheinander mit dem Mute Button wieder zuschalten.




Das Mute-Display auf der Hardware

#### Software

#### Solo

Um einen Sound Solo zu schalten, machen Sie einen Rechtsklick (auf Mac OS X: Control-Klick) auf das Pad-Symbol im Pattern Editor:



Den Kick 909 Sound Solo schalten

Um den Solo-Modus wieder auszuschalten, führen Sie einen erneuten Rechtsklick (Mac OS X: Control-Klick) auf das Pad-Symbol aus.

Um eine Group in den Solo-Modus zu schalten, führen Sie einen Rechtsklick (Mac OS X: Control-Klick) auf das Group-Symbol im Arranger aus:



Eine Group Solo schalten

Um den Solo-Modus wieder auszuschalten, führen Sie einen erneuten Rechtsklick (Mac OS X: Control-Klick) auf das Group-Symbol aus.

#### Mute

Um einen Sound stumm zu schalten, klicken Sie auf das Pad-Symbol im Pattern Editor.



Einen Sound stumm schalten

Um den Sound wieder zuzuschalten, klicken Sie nochmals auf das Pad-Symbol.

Um eine Group stumm zu schalten, klicken Sie auf das Group-Symbol im Arranger:



Eine Group stummschalten

Um eine Group wieder zuzuschalten, klicken Sie nochmals auf das Group-Symbol.

# 5 Groups erzeugen

Eine Group enthält 16 Sound Slots mit all ihren Parametern. Sie können ihr bis zu zwei Insert FX und bis zu 64 Patternzuordnen, die wiederum in 4 Banks organisiert sind. Mehr über Pattern im Kapitel 6 "Arbeiten mit Pattern (Hardware)" und Kapitel 7 "Arbeiten mit Pattern (Software)".

# 5.1 Die Group Source Tab Parameter

Page 1: Voice Settings




Die Group Source Tab Parameter/Hardware



Die Group Source Tab Parameter/Software

VOICE SETTINGS	
Polyphony	Hier können Sie ein Voice Limit für die Group festlegen. Der
	Standardwert ist 16, das Minimum 1 und das Maximum 32 Voices.

Page 2: Pitch & Swing



Die Pitch & Swing Page der Group Source Tab/Hardware



Die Pitch & Swing Page der Group Source Tab/Hardware

PITCH	
Tune	Dieser Parameter ermöglicht das Einstellen der Tonhöhe für die
	Group als Ganzes: alle Sounds der Group werden zusammen ge-
	stimmt. Drehen Sie ihn nach rechts für einen höheren Ton und nach
	links für einen niedrigeren Ton.
SWING	
Amount	Groups können unabhängig von den Global Swing Settings verschiedene Swingwerte haben. Swing ermöglicht rhythmische Verschiebungen eines Patterns, wobei die erste Note in einer Reihe doppelt so lange gespielt wird wie die Folgende, wodurch ein "Shuffle"-Feeling entsteht. Diesen Effekt finden Sie auch in Vintage Drum Machines, er wird im Chicago House und einigen Hip-Hop-Stilen oft verwendet. Wenn Sie diesen Parameter anheben, verstärken Sie damit auch den Effekt. Swing ist eine Funktion, die man am schnellsten versteht, wenn man sie sich einfach anhört!
CYCLE	Dies bestimmt die dem Swing zugeordneten Notenwerte. Der Standardwert ist 1/8.
Invert	Mit diesem Button können Sie die Swing-Funktion umkehren, so dass
	statt eine lange auf eine kurze Note, eine kurze auf eine lange folgt.

# 5.2 Die Group Out Tab Parameter

Page 1: Routing, Volume und Pan




Page 1 von 2 der Group Out Tab Parameters/Hardware



Page 1 von 2 der Group Out Tab Parameters/Software

MAIN	
Оитрит	Hiermit bestimmen Sie, wo Sie Ihre Group hinschicken wollen. Zur
	Auswahl stehen Master, alle Sounds mit aktivem Input, die External
	Outputs 1-8 und None.
Level	Hier stellen Sie die Gesamtlautstärke Ihres Sounds ein.
Pan	estimmt die Pan-Position Ihres Sounds im Stereofeld.
AUX 1	
Destination	Das Ziel für Aux 1: verfügbare Ziele sind Master, Group, alle Sounds
	mit aktivem Input, die External Outputs 1-8 und None.
Level	Hier stellen Sie den Signalanteil ein, der zum Aux 1-Ziel geschickt wird.
AUX 2	
Destination	Das Ziel für Aux 2: verfügbare Ziele sind Master, Group, alle Sounds
	mit aktivem Input, die External Outputs 1-8 und None.
Level	Hier stellen Sie den Signalanteil ein, der zum Aux 2-Ziel geschickt wird.

Page 2: Aux Pre und Post



Page 2 von 2 des Group Out Tab Parameters/Hardware



Page 2 von 2 des Group Out Tab Parameters/Software

AUX 1	
Pre Mix	Wenn dies aktiv ist, dann wird die Group vor der Lautstärkeregelung der Group zu Aux 1 geschickt.
AUX 2	
Pre Mix	Wenn dies aktiv ist, dann wird die Group vor der Lautstärkeregelung der Group zu Aux 2 geschickt.

# 5.3 Eine Group speichern

Um eine Group zu speichern, machen Sie einen Rechtsklick (auf Mac OS X: Control-Klick) auf den Group Slot im Arranger und wählen dann *Save As...* vom Dropdown-Menü:



Eine Group speichern

Die Group wird der Library hinzugefügt und kann getaggt werden.

Speichern einer Groups ist nur auf der MASCHINE Software verfügbar.

# 5.4 Groups kopieren und wiedereinfügen

#### Hardware

Um eine Group zu kopieren, halten Sie Duplicate gedrückt und drücken dann den Group Button der Group, die Sie kopieren wollen und danach den Group Button der Ziel-Group. Alle Parameter der Group, der gesamte Patterninhalt miteingeschlossen, werden kopiert.

#### **Software**

Sie können Groups mit einem Rechtsklick (auf Mac OS X: Control-Klick) auf den Group Slot kopieren & wieder einfügen. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü *Copy*, um eine Group zu kopieren. Um eine Group wieder einzufügen, wählen Sie einen leeren Group Slot, indem Sie auf ihn klicken, und wählen Sie dann *Paste* aus dem Dropdown-Menü. Alle Parameter der Group, der gesamte Patterninhalt miteingeschlossen, werden kopiert.



Eine Group kopieren

# 5.5 Eine Group zurücksetzen

Das Zurücksetzen einer Group bewirkt, dass die ihr zugehörigen Sounds und FX entfernt, sowie alle Group Parameter auf ihren Standardwert zurückgesetzt werden.

#### Hardware

Halten Sie Shift + Erase gedrückt, und drücken Sie dann den Group Button, um die Group zurückzusetzen.

#### Software

Um eine Group zurückzusetzen, machen Sie einen Rechtsklick (Mac OS X: Control-Klick) auf den Group Slot und wählen dann Reset vom Dropdown-Menü.



Eine Group zurücksetzen


# 5.6 Groups & Sounds benennen

Jeder Sound erhält automatisch den Namen des Samples, das in den Sound Slot geladen wurde; falls es dort kein Sample gibt, wird er standardmäßig Sound 1-16 genannt. Um einen Sound zu benennen, machen Sie einen Doppelklick auf seinen Sound Slot:



Den Sound "Marcato Strings" neu benennen

Sie können nun den Namen dieses Sounds bearbeiten. Groups werden aud die gleiche Weise neu benannt: machen Sie einen Doppelklick auf den Group Slot, um den Namen der Group zu bearbeiten. Zur Bestätigung drücken Sie die Return-Taste Ihrer Computertastatur.



Die Sound Group A neu benennen

Einige Hosts fangen die Enter / Return-Taste ab, da sie mit einer Funktion verbunden ist. Klicken Sie in diesem Fall irgendwo sonst in das MASCHINE Plug-in-Fenster, um den Namen zu bestätigen, den Sie eingegeben haben.

Namen lassen sich nur über die Software eingeben, Veränderungen tauchen aber auch auf der Hardware auf.

# 6 Arbeiten mit Pattern (Hardware)


Mit der Erstellung eines Patterns wird es richtig interessant, denn das eigentliche Herz von MASCHINE ist der Sequenzer. Er ist mit einem vielschichtigen und dennoch einfach zu bedienenden Pattern Editor und ausgeklügelten Automationsmöglichkeiten ausgestattet.

Schauen Sie sich auch die Tutorial-Videos über den Sequenzer an: "Step Recording" und "Live Recording 1-3". Der MASCHINE-Controller ist letztlich wie jedes andere klassische Instrument: Wirklich kennen lernt man ihn erst mit ein bisschen Übung und "Trial and Error", dafür wird man dann aber auch mit viel Spaß belohnt!

## 6.1 Pattern erstellen

#### 6.1.1 Pattern Mode

Im Pattern Mode wählen Sie Ihr Pattern aus, ändern die Länge, löschen Pattern oder verdoppeln Ihren Inhalt. Jede Group kann bis zu 64 Pattern beinhalten. Mit Drücken des Pattern Buttons gelangen Sie in den Pattern Mode (bei gleichzeitigem Drücken von Button 1 wird er gesperrt).



Die Hardware-Displays im Pattern Mode

#### Ein Pattern auswählen

Im rechten Display sehen Sie alle verfügbaren Pattern einer Pattern Bank. Zur Auswahl eines Patterns drücken Sie das dem erwünschten Pattern entsprechende Pad. Zwischen den vier Pattern Banks wechseln Sie mit Button 5 (für Bank A), Button 6 (für Bank B), Button 7 (für Bank C) oder Button 8 (für Bank D).

#### Ein Pattern verdoppeln

Wenn Sie sowohl die Pattern Length als auch den Inhalt verdoppeln wollen, drücken Sie 2 im Pattern Mode Button 2. Wenn Sie ein Pattern zweimal verdoppeln, erhalten Sie ein viermal so langes Pattern!

#### Ein Pattern duplizieren

Ein Pattern duplizieren Sie, indem Sie das ihm entsprechende Pad im Pattern Mode und danach Button 3 (Dupl) drücken. Das Pattern wird ins nächste freie Pattern kopiert.

#### Ein Pattern entfernen

Mit Button 4 entfernen Sie ein Pattern aus der aktuellen Scene (eine detaillierte Beschreibung von Scenes folgt). Dadurch wird das Pattern nicht gelöscht!

### Pattern Length (Pattern-Länge)

Die Pattern-Länge können Sie im Pattern Mode mit Knob 1 anpassen. Die dort verfügbaren Einheiten hängen von der Einstellung des Length Parameters im Grid Mode ab. Für weitere Informationen siehe Kapitel 6.1.10 "Step Grid, Pattern Length Grid und Quantisierung".

### 6.1.2 Input Mode

In den Input Mode gelangen Sie mit dem Keyboard / Pad Mode Button. Er ist ein temporärer Modus, deswegen können Sie ihn mit gleichzeitigem Drücken des Keyboard / Pad Mode Buttons und Button 1 sperren. Im Input Mode machen Sie im linken Display die Einstellungen, im rechten Display sehen Sie entweder Ihre Sounds, oder, falls Sie sich im Piano Roll / Keyboard Mode befinden, die Noten. Auf dieser Page können Sie auch Input Quantize aktivieren, damit Ihr Spiel sofort entsprechend des aktuellen Gridwertes quantisiert wird. Außerdem können Sie im Input Mode zwei feststehende Velocitywerte für die Pads wählen, so dass die ausgewählten Sounds, egal wie stark Sie die Pads drücken, mit der gleichen Lautstärke gespielt werden.



Der Input Mode auf der Hardware

Keybd (Button 2)	Mit Keybd (Button 2) gelangen Sie in den Piano Roll / Keyboard Mode. Dieser Modus wird weiter unten detailliert beschrieben.
Half (Button 3)	Aktiviert die Half Velocity-Einstellungen für alle Pads.
Full (Button 4)	Aktiviert die Full Velocity-Einstellungen für alle Pads.
QUANTIZE (Knob 1)	Hier können Sie entscheiden, wann und ob Sie Input Quantization einsetzen: None (keine Quantisierung), Record (nur während der Aufnahme) oder Play/Rec (während des Spielens und der Aufnahme). Dies wird weiter unten detaillierter beschrieben. Sie können den Quantisierungswert im Step Grid (drücken Sie Grid + Button 3) auswählen.
Base Key	Im Piano Roll/Keyboard Mode bestimmen Sie mit Knob 2 den Base
(Knob 2)	Key für das MIDI Note Mapping im rechten Display. Der für den
	Base Key gewählte Wert wird Pad 1 zugeordnet; die Zuordnung der
	anderen Pads ändert sich dementsprechend.

Wenn weder Half noch Full aktiviert sind, sind die Pads anschlagsdynamisch, d.h. wenn Sie sie stärker drücken, erklingen sie lauter.

Der Base Key kann auch mit den Buttons 5-8 im Keyboard Mode geändert werden: Die Buttons 5-6 verschieben den Base Key in Halbtonschritten, die Buttons 7-8 in Oktaven. Das ist sinnvoll für das unmittelbare Transponieren der Pads "mit den Ohren".


Half (Knob 3)	Hier können Sie den Velocitywert für die Half Velocity-Einstellung einstellen.
Full (Knob 4)	Hier können Sie den Velocitywert für die Full Velocity-Einstellung einstellen.

### 6.1.3 Die Pads aufnehmen

Mit den Pads können Sie ganz einfach Beats aufnehmen: Drücken Sie den Play Button und dann den Record Button, und aktivieren Sie so den Record Mode. Drücken Sie nun die Pads, die Sie aufnehmen möchten, und hören Sie zu, was passiert.

#### 6.1.4 Das Metronom

Das Metronom hilft Ihnen, während einer Realtime-Aufnahme das Tempo zu halten. Sie aktivieren/deaktivieren es mit gleichzeitigem Drücken von Shift und Play.



Ein Pattern aufnehmen: drücken Sie Play & Rec und dann einige Pads!

Nehmen Sie sich Zeit und passen Sie Pad Sensitivity und Velocity Scaling ihren Bedürfnissen an, und Sie werden mit MASCHINE noch mehr Spass haben!

### 6.1.5 Den Step Sequencer benutzen


Wenn Sie sich mit klassischen Drum Machines auskennen, möchten Sie möglicherweise Ihr Pattern mit dem Step Sequencer programmieren:



Der Step Sequencer auf den Hardware-Displays

Drücken Sie das Pad mit dem Sound, welchen Sie aufnehmen wollen – dadurch wird er ausgewählt – und drücken Sie dann Play.


Drücken Sie den Step Button. Nun sehen Sie ein Licht von links unten nach rechts oben durch alle vier Reihen der Pads laufen, angefangen mit Pad 1 und endend bei Pad 16. Jedes Pad repräsentiert nun einen Step einer 16-Step-Sequenz: Sie können einen Step aktivieren, indem Sie das entsprechende Pad einmal drücken, worauf es aufleuchtet. Bei erneutem Drücken verschwindet der Step. So können Sie einfach ein paar Drums zusammenstellen. Die ersten 16 Steps werden standardmäßig im Step-Sequenzer repräsentiert, wenn Sie längere Pattern progammieren wollen, können Sie mit den Button 7 und 8 zu den nächsten 16 Steps wechseln. Mit den Buttons 5 und 6 über dem rechten Display können Sie den Sound ändern.



Eine typische 4/4 Kick Line im Step Sequencer Mode auf den Pads des MASCHINE-Controllers

# 6.1.6 Note Repeat benutzen

Note Repeat ist sehr praktisch für die Programmierung von Beats: es spielt den ausgewählten Sound automatisch in einer vorgegebenen Quantisierung.



Note Repeat Mode auf den Hardware-Displays


Halten Sie den Note Repeat Button gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig das Pad, das Sie aufnehmen wollen. Die Noten werden daraufhin wiederholt in der ausgewählten Quantisierung (angezeigt im rechten Display) getriggert. Mit den Buttons 5 – 8 können Sie

während des Spiels andere Quantisierungseinstellungen wählen. Falls Sie andere Quanti sierungseinstellungen als die gerade angezeigten benutzen wollen, ändern Sie diese mit den Knobs 5-8. Sie können Note Repeat mit gleichzeitigem Drücken von Note Repeat + Button 1 sperren.

- ► Im Modus Note Repeat sind alle Pads anschlagsdynamisch, und ermöglichen so expressive Drumrolls oder dynamische Basslines.
- Note Repeat erlaubt es auf eine funky Art und Weise Percussions und Drums live zu spielen und Build-Ups und Breaks zu erzeugen.
- ► Es ist auch interessant, Note Repeat mit tonalen Sounds zu benutzen, außerdem können Sie zur Erzeugung von Synthesizer-artigen Arpeggios vom Piano Roll/ Keyboard Mode auf Note Repeat zugreifen.

#### 6.1.7 Den Piano Roll/KEYBOARD Mode benutzen

Wählen Sie Ihren Sound, indem Sie das ihm zugeordnete Pad drücken. Gehen Sie nun mit dem Keyboard / Pad Mode Button in den Input Mode und sperren Sie Ihn.



Piano Roll/KEYBOARD Mode auf den Hardware-Displays

Mit Button 2 gelangen Sie in den Piano Roll/Keyboard Mode. Wenn Sie nun die Pads drücken, hören Sie, dass sie zwar alle denselben Sound spielen, aber jedes eine andere Tonhöhe hat. Die Pitch Scale ist in Halbtöne unterteilt, angefangen mit der tiefsten Note auf Pad 1 und endend mit der höchsten auf Pad 16. Mit Button 7 (Octave down) oder Button 8 (Octave up) navigieren Sie zu einer anderen Oktave. Sie können auch in Halbtonschritten durch die Scala navigieren: mit Button 5 (Semitone down) und Button 6 (Semitone up). Drücken Sie den Play Button, dann den Record Button, und beginnen Sie mit der Aufnahme Ihrer Melodie!

Wenn Sie Ihre Melodien lieber mit einem MIDI-Keyboard einspielen, dann können Sie ein solches über den MIDI-In auf der Rückseite Ihres MASCHINE-Controllers verbinden. Sie können auch jedes beliebige USB-MIDI-Keyboard das in den Audio und Midi Settings der MASCHINE-Preferences ausgewählt wurde (siehe Kapitel 2.4.1 "Audio und MIDI Einstellungen") benutzen. Das verbundene MIDI -Gerät spielt immer den aktuell ausgewählten Sound, ohne dass Sie den Piano Roll/Keyboard Mode anwählen müssen.



The backside of the MASCHINE Hardware with the MIDI In

#### 6.1.8 Automation aufnehmen

Eines der wirklich coolen Features von MASCHINE ist die Möglichkeit, Effekt-Modul- und Sampler-Modul-Parameter sowohl auf der Hardware als auch auf der Software auf sehr einfache Weise aufzunehmen und zu automatisieren.

Um einen Parameter mit der Hardware zu automatisieren, stellen Sie zunächst sicher, dass der Song abgespielt wird. Drehen Sie dann einfach einen der 8 Knobs, während Sie gleichzeitig den F2/AUTOWRITE Button gedrückt halten.

Ihre Automation wird nun aufgenommen; falls Sie sie löschen und es erneut versuchen wollen, halten Sie Erase gedrückt und drehen Sie dann erneut den Knob, mit welchem Sie die Automation aufgenommen haben. Shift+Pad 10 (Clr Automation) löscht alle ausgewählten Automationsevents; falls keine ausgewählt sind, werden sämtliche Pattern-Automationen gelöscht.

Nahezu alle Knob-Parameter sind automatisierbar, mit folgenden Ausnahmen:

- Limiter
- Destination Controls
- ► Reverse parameters

Versuchen Sie, mit verschiedenen Samples im Piano Roll / Keyboard Mode zu experimentieren; manchmal klingen langweilige Samples plötzlich interessant, wenn Sie sie sehr tief oder hoch abspielen!

Einige der Buttons sind ebenfalls automatisierbar:

- Reverb Freeze
- Maximizer Turbo
- ► Freq Shifter Invert
- ► Flanger Invert
- ► Grain Delay Reverse
- Distortion Gate

Die einzige automatisierbare Option ist das Auswahlkästchen Swing Cycle.

### 6.1.9 Automatisierung im Step Sequencer aufnehmen

Das Aufnehmen von Automation kann auch im Step Sequencer erfolgen: Schalten Sie in den Step Sequencer, indem Sie den Step Button drücken. Halten Sie das Pad gedrückt, das den Step repräsentiert, den Sie automatisieren wollen, und drehen Sie gleichzeitig den Knob des Parameters, für welchen Sie Automation aufnehmen wollen; nach einer kurzen Weile zeigt das Display die Parameter der ausgewählten Page an.

# 6.1.10 Step Grid, Pattern Length Grid und Quantisierung


### Step Grid

Der Step Grid beeinflusst alle Pattern Editierungen, die Quantisierung ("note snap") miteingeschlossen. Die Standardeinstellung ist 1/16, Sie können aber auch eine andere benutzen oder den Step Grid komplett ausschalten.

Die Quantisierungs-Einstellungen des Step Grids ändern Sie, indem Sie gleichzeitig den Grid Button und Button 4 drücken; im rechten Display wird angezeigt, welches Pad welchen Grid repräsentiert.

Falls Sie nur einen der Steps automatisieren wollen, stellen Sie den Parameter des nächsten Steps zurück auf seinen Standardwert.

Alle Steps nach demjenigen, für welchen Sie Automation aufgenommen haben, weisen dieselben Parameter wie dieser auf, da nur die Offsets aufgenommen werden.




Die verfügbaren Grids werden im rechten Display angezeigt

Wählen Sie eine Step Grid Resolution, indem Sie das entsprechende Pad drücken.

#### Pattern Length Grid

Der Pattern Length Grid beeinflusst die Resolutions, auf die Sie zugreifen, indem Sie gleichzeitig den Pattern Button gedrückt halten und Knob 1 drehen. Indem Sie diesen Wert auf einen Wert unter 1 setzen, können Sie Patternlängen benutzen, die kürzer als ein Takt sind.



Der Pattern Length Grid auf der Hardware

Wählen Sie den Pattern Length Grid mit den Pads in einem Bereich von 1/1 (eine ganze Note) bis 1/64 (1/64tel Triole); Sie können ihn auch ausschalten.

### Quantisierung nach der Aufnahme

Sie können Ihre Noten ganz unabhängig davon, wie Sie sie aufgenommen haben, quantisieren. Die Quantisierung erfolgt entsprechend dem in Ihrem Pattern ausgewählten Step Grid. Wenn Sie den Step Grid ausschalten, wird keine Quantisierung hinzugefügt. Es gibt zwei Quantisierungsstärken: volle Quantisierung und halbe Quantisierung (50%). Volle Quantisierung fügen Sie mit Shift + Pad 5 (Quantize) hinzu. Alle ausgewählten Noten werden nun zur nächsten, durch den ausgewählten Step Grid definierten Position zeitlich verschoben. Falls Sie, um den beim Livespiel erzeugten Groove zu erhalten, nur wenig Quantisierung hinzufügen wollen, drücken Sie Shift + Pad 6 (Quantize 50%). Dadurch werden die Noten auf halbem Wege Richtung Step Grid verschoben.

Probieren Sie eine kurze Quantisierung wie eine ¼ - Note aus, und ändern Sie Pattern Length im Pattern Mode (siehe Seite 72) mit Button 1, um mehrere Variationen eines Patterns zu erzeugen. Mit einem noch höheren Wert wie z.B. 1/64, können Sie stotternde Breaks und Rolls erzeugen.

Sie können Quantize 50% so oft anwenden wie sie möchten; zum Beispiel so lange, bis sie nahe genug am Step Grid sind, um "tight" zu klingen, aber trotzdem ihr natürliches "Feel" beibehalten.


#### Quantisierung während der Aufnahme und des Spielens

Sie können Noten auch automtisch quantisieren lassen. Gehen Sie mit dem Pad Mode/ Keyboard Button in den Input Mode. Mit Knob 1 können Sie nun den Zeitpunkt der Quantisierung wählen: "Record" (wenn Sie nur aufnehmen), "Rec/Play" (wenn Sie aufnehmen und Spielen) oder "None", wenn Sie keine Quantisierung durchführen wollen. Ist Input Quantization auf "Record" gestellt, wird der ausgewählte Quantisierungswert automatisch auf das Pattern im nächsten Durchlauf angewendet. Ist es auf "Rec/Play" gestellt, wird Ihr Spiel in Echtzeit quantisiert.

### 6.2 Pattern bearbeiten

#### 6.2.1 Noten und Events auswählen

Noten wählen Sie aus, indem Sie den Select Button gedrückt halten; auf dem rechten Display können Sie nun Sounds und die ihnen zugeordneten Events mit Drücken auf die entsprechenden Pads auwählen; alle ausgewählten Sounds werden hervorgehoben.



Die Select Screen auf den Hardware-Displays

Mit Button 3 (All) wählen Sie alle Sounds aus, mit Button 4 (None) wählen Sie alle Sounds ab. Es ist sinnvoll, bestimmte Sounds auszuwählen, weil Sie viele der unten beschriebenen Abläufe statt dem ganzen Pattern einer Auswahl zuweisen können.

#### 6.2.2 Erase / Clear

Noten löschen Sie, indem Sie, während das Pattern läuft, gleichzeitig den Erase Button und das den gewünschten Sound enthaltende Pad drücken. Die Noten werden nur so lange gelöscht, wie Sie das Pad gedrückt halten; so können Sie wahlweise Noten an einer bestimmten Stelle im Pattern löschen. Besonders bei hohem Tempo müssen Sie sich daran vielleicht erst gewöhnen. Sie können mit Undo/Redo (Shift + 1, Shift + 2) zu Ihrer Ausgangsposition zurückkehren. Shift + Pad 9 (Clear) löscht alle ausgewählten Noten und Events; falls nichts ausgewählt ist, werden sämtliche Noten und Events gelöscht.

### 6.2.3 Copy / Paste

Sie können Noten auch kopieren und wieder einfügen. Drücken Sie Shift + Pad 11 (Copy), um alle ausgewählten Noten zu kopieren; mit Shift + Pad 12 (Paste) können Sie sie wieder einfügen. Die Noten werden, dem Step Grid entsprechend, um eine Grid-Position nach rechts verschoben wiedereingefügt. Sie können Noten auch von einem Pattern zum nächsten kopieren: kopieren Sie die ausgewählten Noten, wählen Sie das Ziel-Pattern, und fügen Sie sie wieder ein.

### **6.2.4** Nudge

Mit Nudge können Sie ausgewählte Noten dem Step Grid-Wert entsprechend verschieben; Drücken Sie Shift + Pad 7 (< Nudge), um die ausgewählten Noten nach links zu verschieben, oder Shift + Pad 8 (Nudge>), um sie nach rechts zu verschieben.

### 6.2.5 Compare / Split

Mit dieser Funktion können Sie ein ausgewähltes Pattern mit seinem vorherigen Zustand, z.B. wenn Sie Events hinzugefügt oder bearbeitet haben, oder zwei Versionen eines Patterns vergleichen und einfach verschiedene Variationen erzeugen. Um zwischen dem bearbeiteten Pattern und seinem vorherigen Zustand hin und her zu wechseln, drücken Sie Shift + Pad 3 (Compare). Falls Sie sowohl die alte wie auch die neue Version behalten möchten, kopieren Sie die bearbeitete Version in das nächste Pattern mit Shift + Pad 4 (Split).

Wenn Sie das Step Grid auf "Off" stellen und dann Nudge benutzen, werden die Noten in extrem kleinen Schritten verschoben. Damit können Sie ein Pattern grooviger machen – zum Beispiel die Snare so weit verschieben, dass sie immer ein klein wenig zu spät kommt, was ein Funk Drummer ganz von selbst macht.

# 6.3 Transponieren

Sie können ausgewählte Noten in Halbtonschritten oder Oktaven transponieren, und so die Tonhöhe Ihrem Geschmack anpassen.

### **6.3.1** Transponieren in Halbtonschritten


Um die ausgewählten Noten in Halbtonschritten runter zu transponieren, drücken Sie Shift + Pad 13 (Semitone -); um sie hoch zu transponieren Shift + Pad 14 (Semitone +). Wenn keine Events ausgewählt sind, wird die Transponierung auf sämtliche Noten des Patterns angewendet.

### 6.3.2 Transponieren in Oktaven

Um die ausgewählten Noten in Oktaven runter zu transponieren, drücken Sie Shift + Pad 15 (Octave -); um sie hoch zu transponieren Shift + Pad 16 (Octave +). Wenn keine Events ausgewählt sind, wird die Transponierung auf alle Noten des Patterns angewendet.

# 7 Arbeiten mit Pattern


# 7.1 Der Pattern Editor



- 1 Step Editor View Switch
- 2 Pattern Bank Menu
- 3 Step Editor
- 4 Piano Roll/Keyboard View Switch
- Sampling View Switch
- 6 Sound Slots
- 7 Automation Lane
- 8 Automation View Switch
- **9** Edit Controls
- **10** Pattern Timeline
- 11 Pattern Slots
- 12 Pattern Length Controls


#### 7.1.1 Pattern und Pattern Banks auswählen

Um ein Pattern auszuwählen, klicken Sie auf seinen Namen oberhalb der obersten Zeile des Step Editors:



Der Step Editor mit ausgewähltem Pattern A1


Die verschiedenen Pattern-Zustände können Sie durch die Helligkeit der Pattern-Symbole unterscheiden: das hellste Symbol repräsentiert das aktuell ausgewählte Pattern, ein bisschen weniger hell (im Bild: A2, A3 und A4) sind diejenigen Pattern, die zwar einen Inhalt haben, aber nicht ausgewählt sind, die leeren Pattern (in diesem Fall ab A6) sind am dunkelsten. Die Pattern Bank wechseln Sie mit einem Klick auf das Pattern Bank Menu:



Das Pattern Bank Menu

### 7.1.2 Pattern kopieren und wieder einfügen

Um ein Pattern zu kopieren, machen Sie einen Rechtsklick (Mac OS X: Control-Klick) auf sein Pattern-Symbol und wählen dann *Copy* aus dem Dropdown-Menü:



Ein Pattern kopieren


Wählen Sie nun ein leeres Pattern, machen Sie einen Rechtsklick (Mac OS X: Control-Klick) auf sein Pattern-Symbol, und fügen Sie das Pattern mit *Paste* aus dem Dropdown-Menü in das leere Pattern ein.

### 7.1.3 Pattern zurücksetzen

Sie können Pattern mit Reset aus dem oben abgebildeten Dropdown-Menü zurücksetzen. Damit löschen Sie sowohl sämtliche Noten wie auch jede Automation und setzen die Pattern-Länge (Pattern Length) zurück. Alternativ verwenden Sie die Funktion Clear (Shift + Pad 9) auf der Hardware.

### 7.1.4 Pattern speichern

Sie können ein Pattern unabhängig von seiner Group speichern. Dies ist nützlich, wenn Sie ein Pattern mit verschiedenen Sounds ausprobieren wollen. Speichern Sie ein Pattern mit einem Rechtsklick (auf Mac OS X: Control-Klick) auf das Pattern-Symbol, und wählen Sie dann *Save As...* aus dem Dropdown-Menü:



Ein Pattern speichern

Wie die meisten Speichervorgänge steht auch das Speichern eines Patterns nur auf der MASCHINE-Software zur Verfügung.

# 7.2 Pattern bearbeiten

Mit einem Doppelklick können Sie Noten in das Grid des Pattern Editors eingeben. Sie werdem dem ausgewählten Step Grid entsprechend eingefügt. Mit einem Doppel- oder einem Rechtsklick (aMac OS X: Control-Klick) werden sie gelöscht. Im Step Editor verändert sich der im Fokus befindende Sound abhängig von der Zeile, in der Sie die Note gesetzt haben. Ausgewählte Noten werden weiß.


#### 7.2.1 Aktivitäten der Maus im Pattern Editor

Hier folgt eine Liste der im Pattern Editor verfügbaren Aktivitäten (funktioniert sowohl im Step Editor als auch im Piano Roll / Keyboard Mode):

Double-Klick in das Grid	Eine Note setzen
Shift + ziehen im Grid	Mehrere Noten horizontal setzen
Ziehen am rechten Notenrand	Die Notenlänge ändern
Klick auf eine Note	Eine Note der Auswahl hinzufügen.
Ziehen im Grid	Mehrere Noten auswählen
Klick in das Grid	Ausgewählte Noten abwählen
Doppelklick auf eine Note	Ausgewählte Note(n) löschen
Rechtsklick auf eine Note	Ausgewählte Note(n) löschen
Shift + Ziehen einer Note	Horizontal mehrere Noten löschen
Ziehen einer Note	Ausgewählte Note(n) bewegen
Ctrl/Cmnd+Click	Ausgewählte Note(n) kopieren
Alt+Click+vertikales Ziehen	Note Velocity ändern
Klick auf das Kästchen Paint (unten am Step Grid)	Aktiviert den Paint Mode (fügt mehrere Noten durch horizontales Ziehen über das Grid ein)
I and the second	

### 7.2.2 Das Zoom Tool


Mit dem Zoom Tool können Sie im Pattern Editor hinein- und herauszoomen. Klicken Sie auf das Zoom Tool und ziehen Sie die Maus nach oben, um herauszuzoomen, und nach unten, um herauszuzoomen.



Das ausgewählte Zoom Tool

### 7.2.3 Compare/Split

Compare und Split ist nützlich, um Pattern zu erzeugen und sie miteinander zu vergleichen. Auf Compare und Split können Sie zugreifen, indem Sie einen Rechtsklick (Mac OS X: Control-Klick) auf den Patternnamen machen und dann den entsprechenden Eintrag aus dem Dropdown-Menü wählen:



Compare / Split im Dropdown-Menü

Bearbeiten Sie ein bestimmtes Pattern, indem Sie ihm einige Noten oder Automation hinzufügen. Wählen Sie dann *Compare*, um zwischen dem ursprünglichen Inhalt und der eben erzeugten, neuen Version hin- und herzuschalten. Fall Sie Ihre neue Version mögen, können Sie sie durch Auswählen des Menüeintrags *Split* in das nächste leere Pattern kopieren.

Ob ein Pattern bearbeitet wurde, zeigt das Sternchen bei dem entsprechenden Symbol an. Der neue Zustand wird, sobald Sie ein anderes Pattern auswählen, bestätigt, und das Sternchen verschwindet.

#### 7.2.4 Der Piano Roll/KEYBOARD Mode

Um den Sound auszuwählen, mit dem Sie eine Melodie aufnehmen wollen, klicken Sie auf seinen Sound Slot. Klicken Sie nun auf das Piano Roll/Keyboard-Symbol: das Grid, das zuvor alle Sounds einer Group in einer Zeile gezeigt hat, zeigt nun nur noch den von Ihnen ausgewählten Sound. Mit dem Hinzufügen von Steps können Sie, abhängig davon, wo Sie sie setzen, ihre Tonhöhe in Halbtonschritten festlegen. Die tiefste Note liegt in der untersten Zeile des Piano Roll/Keyboard Editors.



Die Software-Ansicht des Piano Roll/Keyboard Editors

#### 7.2.5 Automation aufnehmen und bearbeiten

Wenn Sie sich die Knobs auf den Parameter Pages genauer ansehen, werden Sie feststellen, dass die Farbe des äußeren Rings eines Knobs zu hellem Grau wechselt, sobald Sie mit dem Cursor über ihn hinwegfahren.


Sie können Automation aufnehmen, indem Sie einen Linksklick auf diesen Ring machen und ihn dann während der Wiedergabe hoch und runter ziehen. Mit Ausnahme aller Buttons sind fast alle Parameter automatisierbar.



Der äussere Ring der Knobs wird für Automation benutzt

Mit einem einfachen Rechtsklick (Mac OS X: Control-Klick) auf diesen äußeren Ring entfernen Sie die Automation. Sie können auch in der Automation Lane individuelle Automationspunkte wählen und dann auf diesen einen Rechtsklick (Mac OS X: Control-Klick) ausführen.

Automation bearbeiten Sie, indem Sie die Automationspunkte in der Automation Lane ziehen. Sie können mehrere Automationspunkte in der Automation Lane gleichzeitig auswählen, wenn Sie klicken und ein Rechteck um sie herum ziehen; bearbeiten Sie nun die Werte, indem Sie sie die Automationspunkte aufwärts oder abwärts ziehen. Sie werden sehen, dass sie ihre relative Distanz beibehalten, obwohl sich ihre absoluten Werte ändern.



Die Automation Lane mit dem Tune Parameter im Fokus

Doppelklicken erzeugt ein Automations-Event und ersetzt die anderen dieses Steps.

Um Automation zu "malen" aktivieren Sie die Box mit dem Namen "Paint" und klicken und ziehen Sie in der Automation Lane.

### 7.2.6 Einen Modulator hinzufügen

Sie können Automation auch erzeugen, indem Sie sie mit der Maus setzen. Links von der Automation Lane sehen Sie das Add Modulator Dropdown-Menü. Ein Klick auf selbiges erzeugt ein Pop-Up mit einer Liste automatisierbarer Parameter für den ausgewählten Sound des aktuellen Patterns:



Das Dropdown-Menü Add Modulator mit einer Liste der automatisierbaren Parameter

In der Automation Lane können Sie mit Klicken auf die ausgewählten Parameter neue Automationpunkte hinzufügen. Die Automationspunkte richten sich automatisch am ausgewählten Grid aus.

Falls Sie Group Parameter automatisieren wollen, klicken Sie einfach auf den Group Tab in der Control Area, und Sie erhalten für diese Gruppe verfügbare Parameter.

## 7.2.7 Step Grid, Pattern Length Grid und Quantisierung

### Step Grid


Das Step Grid bestimmt die Quantisierung der Noten eines Patterns. Er geht von 1/1 (eine volle Note) bis 1/64T (1/64tel Triole) und kann auch ausgeschaltet werden. Der Standardwert ist 1/16. Wählen Sie das Step Grid, indem Sie auf das STEP Label klicken, welches daraufhin ein Dropdown-Menü öffnet:



Das Dropdown-Menü des Step Grids

### Pattern Length Grid

Zusätzlich zum Step Grid gibt es das Pattern Length Grid , welches die Schritte festsetzt, in welchen die Pattern Length in der Länge angepasst werden kann (siehe nachfolgende Beschreibung). Wählen Sie das Pattern Length Grid mit einem Klick auf das Label Len:




Verfügbare Quantisierungs-Auflösungen des Pattern Length Grid

Nun können Sie das Pattern Length Grid im Bereich von 1/1 (eine volle Note) bis 1/64T (1/64tel Triole) auswählen; Sie können es auch ausschalten.


#### Pattern Length (Pattern-Länge)

Die Pattern Length passen Sie an, indem Sie auf die Zahl unterhalb des Pattern Bank Selectors klicken und die Maus nach oben ziehen, um das Pattern zu verlängern, oder nach unten ziehen, um es zu verkürzen.



Die Pattern Length anpassen


Die Pattern Length ist abhängig vom Pattern Length Grid, da die Patternlänge in Schritten des Pattern Length Grid verändert wird. Sie können die Patternlänge auch mit Ziehen des grauen Pfeils am Ende des Patterns ändern:



Die Pattern Length durch Ziehen des grauen Pfeils ändern.

#### Quantisierung

Nach der Aufnahme einiger Noten über ein verbundenes MIDI-Keyboard oder einer Veränderung des Wertes des Step Grids können Sie Quantisierung mit einem Rechtsklick (auf Mac OS X: Control-Klick) auf das Pattern-Symbol hinzufügen. Wenn Noten und Events ausgewählt sind, werden nur diese quantisiert; ist keine Note oder Event ausgewählt, wird der gesamte Patterninhalt quantisiert.



Die Quantisierungs-Funktion für den Patterninhalt

Verfügbare Quantisierungs-Varianten sind Quantize (quantisiert die Noten genau dem Step Grid entsprechend) und Quantize 50% (bewegt die selektierten Noten nur zur Hälfte in Richtung Step Grid). Falls Sie Noten mit einem MIDI-Keyboard oder den Pads aufnehmen, kann es passieren, dass Sie unerwünschte, doppelte Noten erzeugen; MASCHINE findet und entfernt solche doppelten Noten während der Quantisierung automatisch.

# 8 Die Maschine-Effekte (FX)

MASCHINE verfügt über die beachtliche Zahl von 21 verschiedenen Effekten (FX), die Sie schnell und einfach auf Sounds, Groups und das Master anwenden können. Die FX liegen alle als Insert-Effekte vor. Über MASCHINEs leistungsstarkes Routing System können Sie auch Send-Effekte einrichten, komplexe Effektketten aufbauen oder einen Effekt einer mit Ihrem Audio Interface verbundenen externen Quelle, wie einem Instrument, Gesang oder einem Plattenspieler zuweisen. Wie zuvor empfehlen wir Ihnen, ein Project aus der Factory Library zu laden, um sich mit Gebrauch von Effekten auseinanderzusetzen. Es gibt auch zwei interessante Tutorial-Videos auf der Native Instruments Website (www.native-instruments.com) zum Thema FX: "FX & Automation Part 1" und "FX & Automation Part 2". Diese Titel sagen alles: MASCHINE FX wurden geschaffen, um moduliert zu werden! Erst wenn Sie anfangen, die Knob-Bewegungen aufzunehmen, erwachen Ihre Sounds so richtig zum Leben!

### Verfügbare FX

Die Bandbreite an abrufbaren Effekten ist groß, und nahezu alle Einsatzgebiete sind vorhanden. Es gibt natürlich traditionelle Effekte wie Delays, Reverbs und Verzerrer, aber auch Werkzeuge wie EQs, Dynamics und Filter. Wie Sie es vermutlich von Native Instruments erwarten, bieten wir Ihnen auch eine Reihe von einzigartigen und ungewöhnlichen Effekten wie Reflex, Ice und Resochord an.

# 8.1 Dynamics

### 8.1.1 Limiter



Der Limiter auf der Software

Der Limiter macht zweierlei: Erstens stellt er sicher, dass der Signalpegel unter Odb bleibt und verhindert so digitales Übersteuern. Er kann aber auch durch die Reduzierung des Threshold-Werts die wahrgenommene Lautstärke anheben. Es empfiehlt sich, den Limiter im Master FX Slot zu plazieren. Beachten Sie, dass der Limiter eine kleine Latenz verursacht.

DEPTH	
THRESHOLD	Dieser Wert ist der Schwellenwert, ab dem der Limiter zu arbeiten beginnt. Wenn Sie ihn benutzen, um eine Übersteuerung zu verhin- dern, belassen Sie ihn auf O dB; wenn Sie ihr Signal lauter machen wollen, drehen Sie den Knob nach links.

### 8.1.2 Maximizer



Der Maximizer auf der Hardware

Der Maximizer reduziert die Dynamik im Sound, wodurch er ihn lauter macht. Er ist vergleichbar mit dem Limiter, aber speziell dafür geschaffen, um die wahrgenommene Lautstärke zu erhöhen. Als Beispiel dafür können Sie das Project "Be Mine" aus der Library laden: der Maximizer wird hier im Master FX Tab benutzt.

DEPTH	
AMOUNT	Dieser Parameter dient der Einstellung der Intensität des Maximizer
	Effekts.
Curve	Kontrolliert das Kompressions-Knie; bei höheren Werten wird die
	Dynamik schneller und heftiger eingeschränkt.
Turbo	Turbo intensiviert den Maximizereffekt auf das Signal, indem er
	zweimal darauf angewandt wird.

## 8.1.3 Compressor




The Compressor on the software

Dies ist ein klassischer Kompressionseffekt um die Dynamik des Audiosignals zu kontrollieren. Sie können den Compressor dazu benutzen, Ihre Drums anzudicken oder Signale zu kontrollieren, die einen großen Dynamikumfang haben. Im Library Project "Pounder" wird er auf so ziemlich allen Gruppen intensiv genutzt, wodurch ein sehr dichter Klang entsteht.

DEPTH	
THRESHOLD	Dieser Wert ist der Schwellenwert, ab dem der Compressor zu arbei-
	ten beginnt.
AMOUNT	Der Grad des Compressoreffekts, manchmal auch Ratio genannt.
Knee	Dieser Parameter bestimmt, wie der Compressor zu arbeiten beginnt:
	mit einem niedrigen Wert ist der Übergang in die Kompression weich,
	wohingegen ein hoher Wert dafür sorgt, dass der Compressor abrupt
	anfängt zu arbeiten, sobald der Threshold erreicht ist.
TIME	
Аттаск	Mit Attack können Sie bestimmen, wie schnell der Compressor auf
	das reinkommende Audiosignal reagiert: je weiter sie den Knob nach
	rechts drehen, umso langsamer wird die Reaktion ausfallen.
Release	Die Zeit die der Compressor dafür benötigt, nicht mehr zu arbeiten,
	nachdem das Eingangssignal den Threshold unterschritten hat.
OUTPUT	
Gain	Lautstärkeregelung für das resultierende Signal; manchmal "Make-up
	Gain" genannt, da man sie dafür nutzen kann, den Lautstärkeverlust
	durch die obengenannten Parameter auszugleichen.

### 8.1.4 Gate



Das Gate auf der Hardware

Das Gate unterdrückt jedes Signal, das unter den Eingangsschwellenwert (Threshold) fällt. Das kann man nutzen, um ein Signal rhythmisch zu zerhacken und "druckvoller" zu gestalten, oder auch, um Vocals und Pads zu zerschneiden und dadurch Stottereffekte zu erzeugen.

DEPTH	
THRESHOLD	Hiermit setzen Sie den Schwellenwert, ab dem das Gate zu arbeiten beginnt. Höhere Werte lassen nur die lautesten Stellen des Signals durch das Gate.
TIME	
Аттаск	Hiermit bestimmen Sie, wie schnell das Gate auf das ankommende Audiosignal reagiert: je weiter Sie den Knob nach rechts drehen, umso langsamer wird die Reaktion ausfallen, was zu einem weichen Übergang zwischen den "gegateten" und den "nicht gegateten" Anteilen des Signals führt.
Hold	Hiermit bestimmen Sie, wie lange das gegatete Signal gehalten wird; niedrigere Werte führen zu einem abgehackteren Effekt.
Release	Die Zeit, die das Gate dafür benötigt, nicht mehr zu arbeiten, nachdem das Eingangssignal den Threshold unterschritten hat.
OUTPUT	
Mıx	Hiermit regeln Sie das Verhältnis zwischen dem Originalsignal und dem Effektanteil.

# 8.2 Modulation

### **8.2.1 Chorus**



Der Chorus auf der Software

Der Chorus ist nützlich, um ein Signal "anzudicken" und sein Stereofeld zu erweitern. Er ist am effektivsten bei melodischen Klängen, kann aber auch auf Hihats benutzt werden, um sie lebendiger zu gestalten oder auch auf Vocals, wodurch sie gedoppelt klingen (also so, als wenn mehrere Stimmen singen würden). Der Chorus funktioniert indem das Signal in zwei Signale aufgespalten, und eines davon leicht verstimmt wird.

MODULATION	
Rate	Die Rate bestimmt wie schnell die Tonhöhe des Signals moduliert wird.
Amount	Der Anteil des Chorus-Effektes.
OUTPUT	
Mıx	Hiermit regeln Sie das Verhältnis zwischen dem Originalsignal und dem Effektanteil.

## 8.2.2 Flanger



The Flanger on the hardware

Klassischer Flanger mit LFO und Hüllkurvenmodulation. Der Flanger klingt ein wenig wie der Chorus, der Unterschied zwischen beiden ist dass der Flanger das Signal schneller moduliert, mit einem Feedback Parameter ausgestattet ist und außerdem zum Songtempo synchronisiert werden kann.

FREQ				
Center	Hiermit bestimmen Sie die Grundfrequenz des Flangers bestimmt.			
MODULATION				
Амоинт	Der Anteil des Flanger-Effekts			
Source	Hiermit wählen Sie die Modulationsquelle des Flangers: Envelope, Leo Sync und Leo Speed . Je nach Auswahl ändern sich die Parameter rechts davon:			
ENVELOPE SHAPE	Ändern Sie die Form der envelope hier.			
LFO SPEED	Die Geschwindigkeit des LFos von 0,03 Hz bis zu 8 Hz.			
LFO SYNC	Die Geschwindigkeit des LFOs in Notenwerten von 16/1 (einmal alle 16 Takte) bis zu 1/16 Note.			
Stereo	Dieser Parameter erweitert das Stereofeld des Effekts.			
FEEDBACK				
Амоинт	Der Anteil des Feedbacks			
Invert	Invertiert den Flanger.			
OUTPUT				
Mix	Hiermit regeln Sie das Verhältnis zwischen dem Originalsignal und dem Effektanteil.			

## 8.2.3 Phaser




The Phaser on the software

Klassischer Phaser mit LFO und Hüllkurvenmodulation. Der Phaser spaltet das Signal in zwei Teile auf und moduliert kontinuierlich die Phase des einen davon.

FREQ				
Center	Hiermit wird die Grundfrequenz des Phasers bestimmt.			
MODULATION				
Амоинт	Hiermit wird der Grad der Modulation festgelegt.			
Source	Hier können Sie die Modulationsquelle des Phasers wählen: Envelope, Lfo Sync und Lfo Speed . Je nach Auswahl ändern sich die			
	Parameter rechts davon:			
Envelope Shape	Ändern Sie die Form der Hüllkurve (Envelope) hier.			
LFO SPEED	Die Geschwindigkeit des Lfos von 0,03 Hz bis zu 8 Hz.			
LFO SYNC	Die Geschwindigkeit des LFOs in Notenwerten von 16/1 (einmal alle 16 Takte) bis zu 1/16 Note.			
Stereo	Dieser Parameter erweitert das Stereofeld des Effekts.			
FEEDBACK				
Amount	Hiermit bestimmen Sie den Feedback-Anteil.			
8Pole	Durch Aktivieren des 8Pole Modus wird der Effekt des Phasers in-			
	tensiviert.			
Оитрит Міх	Hiermit regeln Sie das Verhältnis zwischen dem Originalsignal und dem Effektanteil.			

## 8.2.4 FM



FM auf der Hardware

FM moduliert die Frequenz des Signals auf Basis von FM-Synthese. Hohe Frequenzeinstellungen eignen sich dazu, einem Signal eine leicht knisternde Charakteristik zu verleihen.

FREQ	
RATE	Dies dient der Einstellung der Geschwindigkeit der
	Frequenzmodulation.
SPLIT	Mit Split stellt man ein, wie sehr der FM Effekt über einen Crossover auf die hohen Frequenzen einwirkt. Drehen Sie diesen Knob nach rechts um höhere Frequenzen zu beeinflussen. Das kann nützlich sein, um Noise-Artefakte die durch Einwirkung von FM bei sehr hohen Frequenzen entstehen, zu verhindern.
	Mit hohen Spliteinstellungen hört sich der Effekt "körniger" und knisternder an.
DEPTH	
Contour	Contour bestimmt wie stark der Eingangspegel die Intensität des Effekts beeinflusst.
AMOUNT	Definiert den Anteil des FM Effekts.

## 8.2.5 Freq Shifter



Der Frequency Shifter auf der Software

Der Freq Shifter (Frequency Shifter) verschiebt ausgewählte Frequenzen des Audiosignals um einen einstellbaren Betrag.

FREQUENCY		
Coarse	Hiermit bestimmen Sie die Grundfrequenz des Freq Shifters.	
Fine	Feineinstellung der Frequenz.	
FEEDBACK		
Amount	Hiermit wird der Anteil des dem Freq Shifter zugemischten	
	Feedbacks bestimmt.	
Stereo	Dieser Parameter erweitert das Stereofeld des Effekts.	
OUTPUT		
Invert	Invertiert die Einstellungen des Frequency Shifters.	
Mıx	Hiermit regeln Sie das Verhältnis zwischen dem Originalsignal und	
	dem Effektanteil.	

# 8.3 Filtering

### 8.3.1 Filter

CONTROL	MASTER	GROUP	SOUND	SRC	FX1	FX2	OUT
120.0	S1 / A1	2:1:4	1 / 16	SOUND: KII	CK 909 1		FX1: FILTER
TYPE	FREQ		MODULATI.				
MODE LP	сит 1.41 КНZ	RES 50.0 %	ти <b>иома</b> % 0.0	SOURCE LFO	5PEED 1.14 HZ	SHAPE 50.0 %	

Der Filter auf der Hardware

Filter mit wählbaren Eigenschaften, die über LFO oder Envelope Follower moduliert werden können. Für ein Filter gibt es zahlreiche Anwendungen: Er kann der realistischeren Nachbildung eines Synthesizers dienen, dem Wegfiltern von ausgewählten Frequenzen oder der Erzeugung von Filterverläufen.

TYPE	
Mode	Hier können Sie zwischen vier verschiedenen Filtertypen wählen: <i>Notch</i> , <i>HP</i> (Hochpass), <i>BP</i> (Bandpass), und <i>LP</i> (Tiefpass). Entsprechend der Wahl des Filtertyps ändern sich die folgenden Parameter wie beschrieben.
FREQ	
Сит	Сит steht für Cutoff Frequency und ist bei allen Filtertypen verfügbar.
Res	Res kontrolliert den Anteil der Resonanz – dem Grad der Verstärkung um die Cutoff Frequenz herum. Nicht verfügbar bei Auswahl von <i>Notch</i> .
MODULATION	
Amount	Hiermit stellen Sie ein, wie sehr das Filter durch die Modulationsquelle moduliert wird.

Source	Hier können Sie zwischen den drei verfügbaren Modulationsquellen			
	auswählen: Envelope, LFO Sync und LFO. Abhängig von der Wahl der			
	Modulationsquelle erscheinen die folgenden Parameter rechts davon.			
Envelope Decay	Mit Decay stellen Sie ein, wie schnell die Envelope ausklingt.			
Ѕмоотн	Glättet die Form der ENVELOPE.			
Shape	Ändern Sie die Form der Hüllkurve (Envelope) hier.			
LFO SYNC SPEED	Definiert die Geschwindigkeit der Modulation in Norenwerten von			
	16/1 (einmal alle 16 Takte) bis hin zu einer 1/32tel.			
Shape	Ändern Sie die Form der LFO-Wellenform hier.			
Phase	Dient der Einstellung der Startphase des LFOs.			
LFO SPEED	Bestimmt die Geschwindigkeit der Modulation in Hz (Hertz) von			
	0,03 Hz bis zu 16 Hz.			

### 8.3.2 Resochord



Das Resochord auf der Software

Der Resochord ist eine Bank mit 6 Kammfiltern, welche alle entsprechend dem gewählten Akkord (Chord) gestimmt sind. Am meisten Wirkung zeigt sich bei nichtmelodischen Inhalten (wie Drums), da Resochord dem Eingangssignal seinen eigenen harmonischen Inhalt hinzufügt.

PITCH	
Mode	Hier können Sie zwischen den zwei Modi des Resochord wählen: Chord und String. Im Modus "Chord" sind die sechs Kammfilter auf verschiedene Akkorde gestimmt. Im Modus "String" sind die Kammfilter um eine Frequenz herum gruppiert und können gespreizt werden, um einen intensiven, Chorus-artigen Effekt zu erzeugen. Je nachdem, welchen Modus Sie wählen, ändern sich die nachfolgenden Parameter der Pitch-Sektion.
SPREAD	Spread ist nur verfügbar, wenn String mode ausgewählt wurde. Hier können Sie einstellen, wie groß der Unterschied der Stimmung zwischen den einzelnen Kammfiltern ist.
Style	Style ist nur verfügbar, wenn Chord mode ausgewählt wurde. Sie können zwischen verschiedenen Akkordstilen wie Dur und Moll wählen.
Chord	Сноко ist nur verfügbar, wenn Сноко море ausgewählt wurde Hier können Sie verschiedene Akkorde auswählen, die dem Audiosignal aufgeprägt werden.
Transpose	Transpose ist nur verfügbar, wenn Chord mode ausgewählt wurde. Es erlaubt Ihnen, das Resochord in Halbtonschritten zu transponieren.
COLOR	
BRIGHTNESS	Hiermit legen Sie die Grundcharakteristik des Sounds des Resochords fest: Höhere Werte machen den Klang heller, indem hohe Frequenzen hinzugefügt werden.
FEEDBACK	Stellen Sie hier den Feedback-Anteil ein.
Decay	Hiermit stellen Sie ein, wie schnell das Resochord ausgeblendet wird.
Mıx	Hiermit regeln Sie das Verhältnis zwischen dem Originalsignal und dem Effektanteil.

### 8.3.3 EQ



Der EQ auf der Hardware

Mit dem EQ können Sie einzelne Frequenzen des Audiosignals anheben oder absenken. Der EQ dient damit hauptsächlich der Anpassung des Audiosignals an Ihren persönlichen Geschmack. Er kann aber auch gut als "Cut-and-boost-Effekt" im DJ-Stil benutzt werden. Beachten Sie, dass die Parameter zwei Pages belegen.

Page 1:

LOW BAND	
Freq	Frequenzwähler für das Low Band. Reicht von 20 Hz bis 8 kHz.
Gain	Verstärkungsregelung für das Low Band.
MID BAND 1	
Freq	Frequenzwähler für das Mid Band 1. Reicht von 40 Hz bis 16 kHz.
GAIN	Verstärkungsregelung für das Mid Band 1.
MID BAND 2	
Freq	Frequenzwähler für das Mid Band 2. Reicht von 40 Hz bis 16 kHz.
GAIN	Verstärkungsregelung für das Mid Band 2.
HIGH BAND	
Freq	Frequenzwähler für das High Band. Reicht von 50 Hz bis 20 kHz.
Gain	Verstärkungsregelung für das High Band.

## Page 2:

MID BAND 1		
WIDTH	Bandbreitenkontrolle für das Mid Band 1.	
MID BAND 2		
WIDTH	Bandbreitenkontrolle für das Mid Band 2.	
OUTPUT		
Gain	Verstärkungsregelung für den gesamten EQ.	

# 8.4 Spatial und Reverb

### 8.4.1 Reverb




Das Reverb auf der Software

Das Reverb erweitert das Signal um Rauminformationen und lässt es dadurch räumlicher und natürlicher klingen. Es passt besonders gut zu Drum Sounds, kann aber auch diversen anderen Signalen einen "natürlicheren" Klang geben.

ROOM	
Room	Hier können Sie einen von vier Grundcharakteristika des Reverb
	wählen: Shatter, Guitar, Bright und General.
Size	Hier stellen Sie die Größe des virtuellen Raums ein.
EQ	
Low	Tiefband-EQ zum Anheben oder Absenken von Bassfrequenzen.
High	Hochband-EQ zum Anheben oder Absenken von hohen Frequenzen.
POSITION	
Pan	Panoramakontrolle des Reverbs.
Stereo	Dieser Parameter erweitert das Stereofeld des Effekts.
OUTPUT	
Freeze	Friert den Ausgang des Reverbs ein, indem der momentane Status
	in einem temporären Puffer abgelegt wird, so dass das Reverb un-
	endlich lang ausklingt; sollte in Echtzeit moduliert werden!
Mix	Hiermit regeln Sie das Verhältnis zwischen dem Originalsignal und
	dem Effektanteil.

### 8.4.2 Metaverb



Das Metaverb auf der Hardware

Wie das Reverb erweitert auch das Metaverb das Signal um räumliche Information. Es hat aber im Vergleich zum Reverb einen viel "synthetischeren" Klang, der besonders gut zu melodischen Inhalten passt.

ROOM	
SIZE	Stellen Sie hier die Größe des virtuellen Raums ein.
EQ	
Low	Tiefband-EQ zum Anheben oder Absenken von Bassfrequenzen.
High	Hochband-EQ zum Anheben oder Absenken von hohen Frequenzen.
POSITION	
Pan	Panoramakontrolle des Metaverbs.
OUTPUT	
Mıx	Hiermit regeln Sie das Verhältnis zwischen dem Originalsignal und dem Effektanteil.

### 8.4.3 Ice




Ice auf der Software

Ice enthält eine Bank mit selbstoszillierenden Filtern für interessante und abwechslungsreiche Effekte. Im "Greenhouse"-Project aus der Library können Sie hören, wie er in der "FX"-Group tiefe Klanglandschaften erzeugt.

ROOM	
Color	Bei niedrigeren Einstellungen von Color klingt es etwas dumpf. Je
	höher die Werte hier, desto heller und klarer wird der Klang.
ICE	Der "ICE"-Faktor: höhere Werte klingen metallischer. Schwer zu be-
	schreiben, deswegen: Ausprobieren!
Size	Hier lässt sich die Größe des virtuellen Raums einstellen.
OUTPUT	
Mix	Hiermit regeln Sie das Verhältnis zwischen dem Originalsignal und
	dem Effektanteil.

### **8.4.4 Reflex**



Reflex auf der Hardware

Bei moderaten Einstellungen kann man mit dem Reflex gut kleine, "dichte" Räume nachbilden. Bei extremeren Einstellungen erzeugt er künstliche, metallische Texturen.

ROOM	
Color	Bei niedrigeren Einstellungen von Color klingt es etwas dumpf. Je
	höher die Werte hier, desto heller und klarer wird der Klang.
Ѕмоотн	Mit diesem Parameter lässt sich der metallische Charakter von
	Reflex abschwächen.
Size	Hier lässt sich die Größe des virtuellen Raums einstellen.
OUTPUT	
Mıx	Hiermit regeln Sie das Verhältnis zwischen dem Originalsignal und
	dem Effektanteil.

Den Color Parameter zu automatisieren führt meistens zu sehr ansprechenden Ergebnissen.

## 8.5 Distortion

## 8.5.1 Saturator



Saturator auf der Software

Der Saturator kombiniert Kompression und Sättigung, um die Gesamtlautheit anzuheben, und harmonische Verzerrungen hinzuzufügen.

COMPRESS	
AMOUNT	Hiermit bestimmen Sie, wie stark das Eingangssignal komprimiert wird.
DRIVE	
AMOUNT	Der Grad der Verzerrung, der durch den Saturator hinzugefügt wird.
Contour	Mit Contour lässt sich festlegen, wie direkt die Verzerrung auf das Eingangssignal reagiert.

### 8.5.2 Distortion



Distortion auf der Hardware

Der Effekt Distortion kombiniert Overdrive, Feedback und Modulation und erzeugt so einen starken Verzerrungseffekt, vergleichbar etwa mit Distortion Stomp-Boxes für Gitarren.

DRIVE	
Amount	Bestimmt den Grundanteil der Verzerrung.
Color	Bei niedrigeren Einstellungen von Color klingt es etwas dumpf. Je
	höher die Werte hier, desto heller und klarer wird der Klang.
FEEDBACK	
Amount	Hiermit regeln Sie den Feedback-Anteil.
Tone	Hiermit bestimmen Sie die tonale Charakteristik des Feedbacks.
Tone Mod	Hiermit kontrollieren Sie die Modulations des Feedback-Signals.
OUTPUT	
GATE	Hiermit verhindern Sie Feedback-Schleifen, wie sie durch hohe
	Feedback-Werte enstehen können.
Release	Hiermit bestimmen Sie, wie schnell der verzerrte Klang ausgeblen-
	det wird, wenn das Gate aktiviert ist.
Mix	Hiermit regeln Sie das Verhältnis zwischen dem Originalsignal und
	dem Effektanteil.

## 8.5.3 Lofi



Der Lofi auf der Software

Der Lofi-Effekt reduziert die Bitrate und die Sample Rate des Audiosignals für einen spannenden "Vintage"-Effekt bei subtilen Einstellungen, und für starke digitale Verzerrung bei extremen Einstellungen.

RESAMPLE			
SR	SR steht für Sample Rate von CD-Qualität (44,1 kHz) bis hin zu 0,3		
	kHz was sich in einem knisternden Knacken äußert.		
Ѕмоотн	Mit Sмоотн wird das Aliasing des Lofi-Effekts reduziert.		
Stereo	Dieser Parameter erweitert das Stereofeld des Effekts.		
BITCRUSH			
Вітѕ	Erzeugt eine Verzerrung, die auf Bitreduzierung basiert.		
OUTPUT			
Mix	Hiermit regeln Sie das Verhältnis zwischen dem Originalsignal und		
	dem Effektanteil.		

# 8.6 Delay

## 8.6.1 Beat Delay

						,
CONTROL MASTER	GROUP	SOUND	SRC	FX1	FX2	OUT
120.0 S1 / A1	2:1:4	1 / 16	SOUND:	KICK 909 1	FX1: B	EAT DELAY
DELAY	FEEDBACK				OUTPUT	1/2
TIME OFFSET 3/16 0	амо <b>и</b> мт с 55.0 %	SROSSOVER 34.0 %	50.0 %		STEREO %	міх 50.0 %

Das Beat Delay auf der Hardware

Das Beat Delay erzeugt Wiederholungen synchron zum Tempo. Falls Sie sich fragen, wie das klingt, dann laden Sie einfach das Project "Deeper" aus der Library: Das Beat Delay wurde hier auf alle Groups (außer den Bass) gelegt. Es eröffnet eine Vielzahl an rhythmisch-akustischen Möglichkeiten.

DELAY	
Тіме	Der Time Parameter dient der Verzögerung in Notenwerten von
	1/32tel bis zu 16/16tel.
Offset	Dieser Parameter dient dazu, den Start des Delays im Verhältnis
	zum Tempo zu verschieben.
FEEDBACK	
Амоинт	Feedbackanteil für das Beat Delay.
Crossover	Hiermit lässt sich das Feedback rhythmisch im Stereofeld bewegen.
Color	Legt die Grundfrequenz des Feedbacks fest: Tiefere Werte erzeugen
	einen tieferen Klang, wohingegen höhere Werte den Klang aufhellen.
SPLIT	Kontrolliert den Grad und das Zentrum der Übergangsfrequenz in
	der Feedbackkette.
OUTPUT	
Stereo	Dieser Parameter erweitert das Stereofeld des Effekts.
Mix	Hiermit regeln Sie das Verhältnis zwischen dem Originalsignal und
	dem Effektanteil.

# 8.6.2 Grain Delay



Das Grain Delay auf der Software

Das Grain Delay zerteilt das Eingangssignal mittels Granularsynthese in sogenannte Grains und erzeugt so ambiente Strukturen. Erhöhen Sie Size, Space und Density, um jeden Klang in eine sich kontinuierlich entwickelnde Ambienttextur zu verwandeln. Am besten ausprobieren!

GRAIN	
Рітсн	Bestimmt die Tonhöhe der Grains: Niedrige Werte erzeugen ein
	tiefes, sich langsam wiederholendes Grain, hohe Werte verschnellern
	das Grain, wodurch es sowohl schneller als auch höher klingt.
Size	Hiermit stellen Sie die Länge des Grains ein.
JITTER	Erzeugt Audioartefakte in den Grains.
Rev	Falls aktiviert werden mit diesem Button die Grains rückwärts abge-
	spielt.
CLOUD	
SPACE	Definiert den Abstand zwischen den Grain Clouds; je höher der
	Wert, desto größer der Abstand.
DENSITY	Erzeugt eine "dichtere" Grain Cloud: höhere Werte führen zu
	Feedback-artigen Effekten.
Mod	Hiermit bestimmen Sie den Grad der Modulation der Grain Cloud.
OUTPUT	
Mix	Hiermit regeln Sie das Verhältnis zwischen dem Originalsignal und
	dem Effektanteil.


# 9 FX verwenden

## 9.1 FX einem Sound hinzufügen

Sie können jedem Sound zwei Effekte direkt als Insert-Effekte zuweisen.


#### **Hardware**

Drücken Sie Button 4, um den Fokus auf das Sound Tab zu legen, welches im linken Display ausgewählt wird. Drücken Sie dann das Pad mit dem Sound, welchem Sie den Effekt zuweisen wollen. Auf dem rechten Display können Sie nun die Module FX1 und FX2 sehen. Wählen Sie FX1 mit Button 6 oder FX2 mit Button 7.



Das rechte Display zeigt die Module FX1 und FX2 mit ausgewähltem FX1

Um für das ausgewählte FX Modul einen Effekt zu wählen, drücken Sie Shift und dann Browse. Das rechte Display zeigt nun die Liste der verfügbaren Effekte.



Das rechte Display zeigt eine Liste der verfügbaren Effekte


Mit Knob 5 können Sie durch die verfügbaren Effekte browsen. Wenn Sie einen Effekt gefunden haben, drücken Sie Button 8, um ihn in das FX Modul zu laden. Sie können die Liste auch mit den Buttons 5 und 6 durchgehen und den ausgewählten FX direkt laden.

Mit der obigen Methode laden Sie den initialisierten FX-Algorithmus. Wenn Sie stattdessen ein FX Preset laden wollen, drücken Sie Browse, ohne Shift zu drücken. Nun wird eine Liste der verfügbaren FX-Presets angezeigt; Sie können Sie in der üblichen Weise mit Drehen von Knob 5 durchsuchen und dann einen Effekt mit Button 8, oder Effekte mit den Buttons 5 und 6 direkt laden. Falls Sie nach dem Drücken von Browse keine FX-Presets sehen, drehen Sie Knob 1, um den Tag-Filter auf FX umzustellen.

Einige der Effekte haben mehr als eine Parameter Page; benutzen Sie in diesem Fall zur Navigation die Page Buttons.

#### **Software**


Klicken Sie auf das Sound Tab, um den Sound auszuwählen, dem Sie Effekte zuweisen wollen. Der aktuelle Sound, dem Sie den FX zuweisen, ist immer derjenige, der gerade im Fokus steht. Im Beispiel unten ist es der Clap 909-Sound.



Das Sound Tab mit dem Clap 909 Sound im Fokus

Mit den Page Buttons können Sie auch ein FX-Modul (FX1 oder FX2) wählen nachdem Sie Browse gedrückt haben. Das ist von Vorteil, wenn Sie vor dem Anwählen des Browse Modus vergessen haben, ein FX-Modul zu wählen.

Wählen Sie eines der zwei FX Modules und klicken Sie auf den Pfeil rechts, um eine Liste aller verfügbaren FX zu erhalten:



Das Dropdown-Menü der FX1-Module zeigt die Effekte an

Nach der Auswahl des Effekts mit der Maus werden die Parameter im FX-Modul dargestellt:



Die Parameter des Reverbs

Einige der Parameter haben mehr als eine Parameter Page. Benutzen Sie in diesem Fall zur Navigation den Page Selector. Sie können FX-Presets auch aus dem Browser laden, indem Sie auf sie doppelklicken oder sie in den FX Slot ziehen, den Sie benutzen wollen.

## 9.2 FX einer Group zuweisen

Sie können jeder Group direkt zwei Effekte zuweisen. Die Effekte werden dann allen Sounds der Group zusammen zugewiesen.


#### **Hardware**

Drücken Sie Button 3, um den Fokus auf das Sound Tab zu legen, welches im linken Display ausgewählt wird. Drücken Sie dann den Group Button der Group, welcher Sie den Effekt zuweisen wollen. Auf dem rechten Display können Sie nun die Module FX1 und FX2 sehen. Wählen Sie FX1 mit Button 6 oder FX2 mit Button 7.



Das Drücken von Button 6 auf dem rechten Display

Um für das FX-Modul einen Effekt auszuwählen, drücken Sie Shift und dann Browse. Das rechte Display zeigt nun einen Liste der verfügbaren Effekte. Diese können Sie entweder mit Drehen von Kob 5 durchgehen, oder sie direkt mit den Buttons 5 und 6 laden. Wenn Sie einen Effekt gefunden haben, drücken Sie Button 8, um ihn in das FX Modul zu laden.



Das rechte Display zeigt die Load Option

Wenn Sie ein FX Preset laden wollen, drücken Sie Browse, ohne Shift zu drücken. Nun wird eine Liste der verfügbaren FX-Presets angezeigt; Sie können Sie mit Drehen von Knob 5 durchsuchen und dann einen Effekt mit Button 8, oder Effekte nacheinander mit den Buttons 5 und 6 direkt laden. Falls Sie nach dem Drücken von Browse keine FX-Presets sehen, drehen Sie Knob 1, um den Tag-Filter auf FX umzustellen.

#### Software

So, wie die FX dem sich gerade im Fokus befindenden Sound zugewiesen werden, werden sie auch der gerade im Fokus befindlichen Group zugewiesen. Stellen Sie also sicher, dass Ihre Group im Arranger im Fokus steht, indem Sie auf sie klicken:



Die Group im Fokus auf dem Arranger

Klicken Sie nun auf das Group Tab in der Control Area, um auf den Group Level zu wechseln:



Das ausgewählte Group Tab

Wählen Sie eines der beiden FX-Module und klicken Sie auf den Pfeil rechts oben, um eine Liste der verfügbaren FX zu erhalten:



Die Liste der für die Gruppe verfügbaren Effekte

Nach der Wahl des Effektes mit der Maus werden die Parameter im FX-Modul dargestellt:



Der einer Group zugewiesene EQ

Einige der Parameter haben mehr als eine Parameter Page. Benutzen Sie in diesem Fall zur Navigation den Page Selector. Sie können FX-Presets auch aus dem Browser laden, indem Sie auf sie doppelklicken oder sie in den FX Slot ziehen, den Sie benutzen wollen.

### 9.3 FX dem Master zuweisen

Sie können dem Master zwei Effekte zuweisen, so dass alle Ihre Sounds und Groups zusammen in den Effekt geschickt werden.

#### **Hardware**

Drücken Sie Button 2, um den Fokus auf das Master Tab zu legen, welches im linken Display ausgewählt wird. Auf dem rechten Display können Sie nun die Module FX1 und FX2 sehen. Wählen Sie FX1 mit Button 6 oder FX2 mit Button 7. Um für das FX-Modul einen Effekt auszuwählen, drücken Sie Shift und dann Browse. Das rechte Display zeigt nun einen Liste der verfügbaren Effekte.

Diese können Sie entweder mit Drehen von Kob 5 durchgehen, oder sie direkt mit den Buttons 5 und 6 laden.



Die Liste der für das Master verfügbaren Effekte auf dem rechten Display

Wenn Sie einen Effekt gefunden haben, drücken Sie Button 8, um ihn in das FX Modul zu laden.



Die EQ-Parameter im Master Tab auf dem rechten und dem linken Display

Einige der Parameter haben mehr als eine Parameter Page (wie der oben abgebildete EQ). Benutzen Sie in diesem Fall zur Navigation den Page Selector.

Wenn Sie ein FX-Preset laden wollen, drücken Sie Browse, ohne Shift zu drücken. Nun wird eine Liste der verfügbaren FX-Presets angezeigt; Sie können sie in der üblichen Weise durch Drehen von Knob 5 durchsuchen und dann einen Effekt mit Button 8, oder Effekte mit den Buttons 5 und 6 direkt laden.

#### **Software**

Wählen Sie erst das Master Tab, indem Sie es in der Control Area anklicken. Klicken Sie dann auf den Pfeil rechts von einem der FX-Module, um einen Effekt für das Master auszuwählen.




Die Liste der für den Master verfügbaren Effekte

Sie können FX-Presets aus dem Browser laden, indem Sie sie doppelklicken oder sie in den FX Slot ziehen, den Sie benutzen wollen.

## 9.4 FX einem externen Instrument zuweisen

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine externe Audiosignalquelle mit Ihrem Audio Interface verbunden haben und dass die Eingänge (Inputs) des Audio Interface aktiviert sind. Wählen Sie *Audio and MIDI Settings* aus dem File Menü. In dem Fenster, das sich daraufhin öffnet, aktivieren Sie nun die gewünschten Inputs, indem Sie auf sie klicken. Klicken Sie dann OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen und das Fenster zu schließen:




MASCHINEs Ausgangskonfiguration im Audio and MIDI Settings Dialog

Von externen Quellen kommende Audiosignale werden nun in MASCHINEs FX-Abteilung geroutet!

#### **Hardware**

Wählen Sie zuerst eine leere Group mit einem der Group Buttons. Danach wählen Sie einen leeren Sound Slot mit Button 4 und dann eines der Pads, z.B. Pad 1. Drücken Sie Button 5 um SRC (source) auszuwählen. Halten Sie nun Shift gedrückt, und drücken Sie dann Browse. Mit den Buttons 5 & 6 oder Knob 5 können Sie zwischen Sampler und Input wählen. Wählen Sie Input, und drücken Sie zur Bestätigung Button 8.



Wahl der Input Source

Sie können nun Ihre externe Quelle wählen, indem Sie den Browse Mode verlassen und Knob 2 drehen. Wählen Sie dann eines der FX-Module: FX1 mit Button 6 oder FX2 mit Button 7. Drücken Sie Shift und dann Browse: nun sehen Sie eine Liste der verfügbaren Effekte. Wählen Sie einen Effekt und laden Sie ihn mit Button 8. Sie können ein FX-Preset auch laden, indem Sie Browse drücken und eines der verfügbaren FX-Presets wählen, welches Sie mit Button 8 laden. Nun wirkt der Effekt auf das externe Audiosignal.

#### **Software**

Entscheiden Sie sich für eine leere Group, indem Sie sie im Arranger auswählen. Wählen Sie dann einen Sound Slot aus, indem Sie auf ihn klicken. Wählen Sie das Sound Tab und klicken Sie dann auf das Source Tab. Klicken Sie auf den Pfeil rechts vom Source Tab. Das Dropdown-Menü bietet Ihnen daraufhin zwei Möglichkeiten zur Auswahl: *Sampler* und *Input*. Wählen Sie *Input*.



Wahl des Input-Moduls

Sie sehen nun zwei Parameter: einen Knob für den Level des externen Inputs und einen Button zur wahl einer Source. Wählen Sie *Ext In 1* als Source.



Wahl der Input Source: Ext In 1

Klicken Sie in eines der FX-Module neben dem Input-Modul, und wählen Sie mit dem Effekt Menü in der oberen rechten Ecke des FX Tabs einen Effekt aus. Sie können ein FX-Preset auch laden, indem Sie es vom Browser ziehen oder es doppelklicken. Nun wirkt der Effekt auf das externe Audiosignal.

### 9.5 FX-Automation aufnehmen

Die Automation von FX funktioniert gleich wie die Automation der Sampler (siehe Kapitel 7 "Mit Pattern arbeiten (Software)").

Wenn Sie nicht so genau wissen, was Sie mit einem bestimmten Effekt anfangen können, dann automatisieren Sie ihn doch mit der Hardware, um es herauszufinden!

## 9.6 FX-Presets speichern

Wenn Sie sich eine gute Effekteinstellung gebastelt haben, können Sie sie zur weiteren Nutzung als FX-Preset abspeichern. Um ein FX-Preset abzuspeichern, wählen Sie einfach den Menüeintrag *Save...* im Dropdown-Menü des FX Moduls des Effekts, den Sie speichern möchten.



Das Dropdown-Menü des FX-Moduls

Ihre FX-Presets werden nach dem Speichern automatisch in der MASCHINE Library abgelegt, so dass Sie sie gleich taggen können!



## 9.7 FX stummschalten

Das Stummschalten von FX ist praktisch, wenn Sie zu einem trockenen, unveränderten Signal zurückkehren möchten: z.B. wenn Sie ihm soviel Reverb zugewiesen haben, dass Sie das trockene Signal nicht mehr hören können, oder um bei der Benutzung von Delay das Feedback loszuwerden.

#### **Hardware**

Abhängig vom Tab, auf dem Sie den Effekt angewandt haben, drücken Sie entweder Button 2 (für das Master), Button 3 (für eine Group + der Group Button) oder Button 4 (für Sound + das den Sound enthaltende Pad).

Das rechte Display zeigt nun die FX-Module. Um einen der FX stummzuschalten, drücken Sie Shift und dann entweder Button 6 (für FX1) oder Button 7 (für FX2).



Das rechte Display mit stummgeschaltetem FX1 und FX2

Um den FX wieder zuzuschalten, drücken Sie wieder Shift und den entsprechenden Button (6 or 7).

#### **Software**

Wählen Sie das Tab, in welchem Sie den Effekt stummschalten wollen (entweder Sound, Group oder Master), indem Sie auf es klicken. Stellen Sie sicher, dass sich der richtige Sound (klicken Sie auf ihn im entsprechenden Sound Slot links vom Grid) oder Group (klicken Sie auf den entsprechenden Group Slot links vom Arranger) im Fokus befindet. Wählen Sie für den Master das Master Tab. Klicken Sie nun auf das Label (orange für einen Sound, blau für eine Group, weiss für den Master) auf der linken Seite des FX-Moduls, um den erwünschten Effekt stumm- und wieder zuzuschalten.




Stummschalten des Effekts Reverb

## 9.8 Einen Send-Effekt erzeugen

Ab und zu möchten Sie vermutlich einen klassischen Send-Effekt einsetzen, z.B. ein Reverb, in das Sie verschiedene Soundquellen schicken können. Das funktioniert ähnlich wie FX einer externen Soundquelle zuzuweisen (siehe weiter oben).

#### **Hardware**

Wählen Sie eine leere Group mit einem leeren Sound Slot, z.B. Sound 1. Wählen Sie ihn mit Drücken auf das entsprechende Pad. Drücken Sie erst Button 5, um das Source Tab (SRC) auszuwählen, und danach Shift und Browse. Mit den Buttons 5 & 6 oder Knob 5 können Sie entweder Sampler oder Input auswählen. Wählen Sie Input, und drücken Sie zur Bestätigung Button 8.



Das Eingangssignal wählen

Um einen Effect Slot zu wählen, drücken Sie den Control Mode Button. Danach wählen Sie mit Button 6 FX1 oder mit Button 7 FX2. Drücken Sie Shift und dann Browse: nun sehen Sie eine Liste der verfügbaren Effekte. Wählen Sie einen Effekt aus, und laden Sie ihn mit Button 8. Wechseln Sie entweder mit dem Browse Button oder mit dem Control Mode Button wieder in den Control Mode. Kehren Sie dann zurück zur Group, und wählen Sie mit Pad 2 (laden Sie ein Sample in dieses Pad, falls noch keines dort ist) den Sound, dem Sie einen

Send-Effekt zuweisen wollen. Gehen Sie zum Output Tab (OUT, Button 8), und drehen Sie Knob 5, um das Aux 1-Ziel zu wählen: aus der Liste wählen Sie *Sound 1*.




Aux 1 auf der Hardware auswählen

Wie Sie hören, wird der Sound bereits zum Effekt gesendet; durch Drehen des Aux 1 Levels können Sie den Signalanteil anpassen, der in den Effekt gesendet wird.

#### Software

Wählen Sie den ersten Sound Slot einer leeren Group; laden Sie dann einen Effekt in das FX Tab des Sound Slots, indem Sie ihn im Dropdown-Menü auswählen:



Das Reverb laden

Wählen Sie Input auf dem Source Tab (SRC), wählen und lassen Sie Source auf Internal:



Das SRC Input Tab

Wählen Sie nun eine andere Group mit Inhalt (in diesem Fall die 909 Kit Group), und klicken Sie auf das Output Tab (OUT) des Sounds, welchem Sie einen Send-Effekt zuweisen wollen (hier: Snare 909):



Das Output Tab

Sie können nun die zwei Aux Sends, Aux 1 und Aux 2 sehen. Wählen Sie Sound 1 im Dropdown-Menü von Aux 1, um den (Snare 909)-Sound zum Effekt in Sound 1 zu schicken:



Aux1 Send auswählen

Wie Sie hören, wird die Snare bereits zum Effekt gesendet. Indem Sie den Aux 1 Level drehen, können Sie den gesendeten Signalanteil anpassen.

Benennen Sie den Sound, um ihn später als Effekt identifizieren zu können! Damit werden Sie später den richtigen Sound leichter in der Aux Destination List finden.

## 9.9 Einen Multi-Effekt (Multi Effect Group) erzeugen

Die Erzeugung einer Multi Effect Group funktioniert im Wesentlichen gleich wie die eines Send-Effekts. Wie im vorherigen Kapitel "Einen Send-Effekt erzeugen" beschrieben, können Sie jedem Sound in der Group zwei Effekte zuweisen, bis hin zu 32 Effekten pro Group! Dies kann auch praktisch sein, wenn Sie für Ihr Live Setup oder im Studio eine bestimmte Kombination von Effekten einsetzen möchten. Es mag Ihnen übertrieben vorkommen, aber Sie können später der Multi Effect Group selbst noch zwei weitere Effekte zuweisen. Benennen Sie nach dem Hinzufügen des Effekts jeden Sound in dieser Multi Effect Group so, dass Sie ihn später als Effekt wiedererkennen. Denken Sie daran, dass Sie diesen Effekt möglicherweise aus einer langen Liste auswählen! In der Library gibt es bereits mehrere Multi Effect Groups die mit "Multi FX" getaggt wurden:



Die Multi FX der Library im Browser

### Beispiel: Die Multi FX Dual LFO Filtered Delays

Die Multi FX Dual LFO Filtered Delays enthalten eine Kombination des Beat Delays mit dem Filter. Probieren Sie einige Multi FX aus der Library aus, um eine Vorstellung zu bekommen, wie Sie Ihre eigenen Multi FX aufbauen können!



Die Multi FX Dual LFO Filtered Delays auf der Software

# 10 Erstellen eines Songs aus Scenes

In MASCHINE können Sie Songs einfach und ohne Umwege erstellen. Das Grundkonzept ist folgendes: Ein Song ist aus Clips aufgebaut, jeder Clip repräsentiert ein Pattern aus einer bestimmten Group. Eine vertikal angeordnete Kombination verschiedener Clips wird Scene genannt, ein Project kann bis zu 64 solcher Scenes aufweisen. Scenes sind nützlich als Teile eines Songs, die Sie unabhängig voneinander antriggern können, zum Beispiel als Anfang, Refrain oder Break. Für den Anfang empfehlen wir Ihnen, ein Project aus der Factory Library zu laden und einen Blick auf den Arranger zu werfen:




Factory Project "Deeper" im Arranger mit ausgewählter Scene 2

## 10.1 Eine Scene auswählen

#### Hardware


Gehen Sie in den Scene Mode, indem Sie den Scene Button gedrückt halten. Sie können den Scene Mode mit gleichzeitigem Drücken von Button 1 sperren. Das rechte Display gibt Ihnen einen Überblick über die verfügbaren Scenes, wobei die ausgewählte Scene hervorgehoben ist. Drücken Sie eines der Pads, um eine Scene auszuwählen. Zu den Scenes 17-64 gelangen Sie mit den Buttons 6, 7 und 8. Die Scene wechselt dann entsprechend der Scene Sync-Einstellungen (siehe nachfolgende Beschreibung).



Der Scene Mode auf der Hardware

### Software

Wählen Sie die Scene mit einem Klick auf das Scene Label in der Arranger Area. Sie wird weiß hervorgehoben:




Wählen von Scene 1

# 10.2 Erzeugen und löschen eines Clips im Arranger

Jeder Clip in der Clip Area Arranger verweist auf eines der im Pattern Editor erzeugten Pattern. Wenn nun also ein Pattern oder sein Inhalt bearbeitet wird, werden alle darauf verweisenden Clips im Arranger automatisch entsprechend aktualisiert. Die Länge der jeweiligen Scene korrespondiert immer mit dem längsten Pattern der Scene.

#### **Hardware**

Gehen Sie in den Pattern Mode, indem Sie auf Pattern drücken, und sperren Sie ihn, falls erwünscht, mit gleichzeitigem Drücken auf Button 1. Wählen Sie Ihr Pattern mit den Pads. Die Pattern Banks A-D wählen Sie mit den Buttons 5 (Bank A), 6 (Bank B), 7 (Bank C) oder 8 (Bank D). Das rechte Display gibt Ihnen eine Übersicht über die verfügbaren Patterns, wobei das ausgewählte Pattern hervorgehoben ist. Es wird automatisch in die ausgewählte Scene eingefügt.



Übersicht über die Pattern auf dem rechten Display

Sie entfernen einen Clip aus einer Scene mit dem "Remove" genannten Button 4. Für weitere Informationen zum Pattern Mode siehe Kapitel 7 "Mit Pattern arbeiten (Software)".

#### **Software**

Wählen Sie das Pattern, das Sie in der Scene benutzen wollen, indem Sie es im Pattern Editor anklicken:



Pattern A1 auswählen

Ein Clip mit dem ausgewählten Pattern wird automatisch in die im Fokus stehende Scene Column im Arranger eingefügt.




Creating a Clip

Um einen Clip zu löschen, machen Sie einen Rechtsklick (Mac OS X: Control-Klick) auf ihn.

# 10.3 Scene Sync

Mit Scene Sync können Sie die Scene-Übergänge quantisieren. Sie wollen z.B. nicht, dass eine neu ausgewählte Scene sofort loslegt—das soll erst beim nächsten Taktanfang geschehen. Die verfügbaren Quantisierungswerte sind 1/1 (= ein Takt), ½, ¼, 1/8, Scene und Off. Wenn Sie Off wählen, wird der Wechsel der Scene sofort durchgeführt, nachdem Sie die nächste Scene gewählt haben.

#### **Hardware**



Der Scene Sync auf der Hardware

Drücken Sie Grid + Button 2; mit den Pads können Sie nun einen Scene Sync auswählen.

Wenn Sie eine Maus mit einem Scrollwheel besitzen, können Sie auch Clips erzeugen, indem Sie über die leere Clip Area fahren und gleichzeit hoch und runter scrollen. Dabei werden Sie feststellen, dass die Pattern einfach mit dem Scrollwheel ausgewählt werden können!

## **Play Mode**

### ► Free Run


Wenn Free Run ausgewählt ist (Knob 1 im Scene Mode), wird die nächste, von Ihnen ausgewählte Scene entsprechend dem ausgewählten Scene Sync und an der momentanen Position der zuvor ausgewählten Scene abgespielt: Wenn Sie z.B. die erste Scene auf Beat 3 lassen, fängt die neue Scene auf ihrem Beat 3 an zu spielen. Wenn Sie Scene Sync auf Off gestellt haben, erfolgt der Scene-Wechsel sofort.

#### ► Retrigger

Wenn Retrig aktiviert ist (bei gleichzeitigem Drücken von Scene und Drehen von Knob 1), fängt die nächste von Ihnen ausgewählte Scene gezwungenermaßen beim Start an zu spielen. Das ist sinnvoll, wenn Ihre Scenes immer beim Start zu spielen anfangen sollen, ungeachtet dessen, was sonst in der Musik passiert.

#### **Software**

Klicken Sie in der Software auf das Dropdown-Menü über den Group Slots, und wählen Sie die gewünschte Quantisierung aus dem Dropdown-Menü.



Der Scene Sync auf der Software


RETRIG

Wie weiter oben bereits erklärt, führt die Auswahl einer neuen Scene, während eine andere noch spielt, dazu, dass sie in einem Quantisierungs-Intervall getriggert wird, welcher mit den Scene Sync-Einstellungen korrespondiert. Die neue Scene wird dabei exakt an der Stelle im Takt weiterspielen, wo die alte aufgehört hat, was musikalisch sinnvoll sein kann. Wenn jedoch Retrig aktiviert ist, (klicken Sie in das Kästchen neben dem Retrig-Label), fängt die nächste von Ihnen ausgewählte Scene gezwungenermaßen beim Start an zu spielen. Das macht Sinn, wenn Ihre Scenes immer beim Start zu spielen anfangen sollen, ungeachtet dessen, was sonst in der Musik passiert.

#### The Scene Position Marker

Der Scene Position Marker hilft Ihnen, die Übersicht zu behalten, damit Sie wissen, wo in der aktuellen Scene Sie sich gerade befinden.

#### **Hardware**



Der Scene Position Marker auf der Hardware

#### **Software**




Der Scene Position Marker unterhalb des Scene Label

# 10.4 Scenes einfügen und löschen


#### Hardware

Gehen Sie in den Scene Mode, und sperren Sie ihn (drücken Sie gleichzeitig Scene und Button 1). Mit Button 3 (Dupl) können Sie nun die aktuell ausgewählte Scene in die nächste Scene kopieren. Die kopierte Scene wird sofort abgespielt. Um die Scene zu entfernen, drücken Sie Button 4 (Remove).



Scene View auf der Hardware: Mit Button 3 können Sie eine Scene dupliziere, mit Button 4 entfernen

#### **Software**



Scene Editing Menü (Software)

# 10.5 Eine Scene in der Software duplizieren


Machen Sie einen Rechtsklick (Mac OS X: Control-Klick) auf das Label der Scene, und wählen Sie dann *Duplicate*. Die kopierte Scene wird sofort abgespielt. Sie entfernen die Scene, indem Sie einen Rechtsklick (Mac OS X: Control-Klick) auf das Label der Scene machen und *Remove* wählen.

# 10.6 Kombinieren von Scenes im Loop Mode

Eine einzelne ausgewählte Scene wird immer automatisch als Loop abgespielt. Im Loop Mode können Sie mehrere aufeinanderfolgende Scenes auswählen und sie eine nach der anderen im Loop abspielen. Das ist praktisch für die Überprüfung des Zusammenspiels der Scenes und/oder der Qualität des Arrangements, ist aber auch in Live-Situationen sinnvoll.

#### **Hardware**


Gehen Sie mit dem Scene Button in den Scene Mode und sperren Sie ihn, indem Sie Button 1 gleichzeitig drücken. Den Loopbereich definieren Sie, indem Sie eine Start- und eine End-Scene definieren. Wählen Sie zuerst die Start-Scene, indem Sie das entsprechende Pad gedrückt halten, und drücken Sie dann das der End-Scene entsprechende Pad. Alle dazwischenliegenden Scenes werden in den Loop integriert. Um Loop zu deaktivieren, wählen Sie einfach eine andere Scene, indem Sie im Scene Mode ein Pad drücken.



Ein Loop im Scene View auf der Hardware: durchgezogene Umrisslinien kennzeichnen die geloopten Scenes

#### Software

Klicken Sie im dunklen Bereich unterhalb des Scene Labels auf die Scene, die Sie als Start Scene festlegen möchten, und ziehen Sie die Maus nach rechts. Lassen Sie den Mouse Button in der Scene los, in welcher der Loop enden soll. Der momentan aktive Loop wird in hellem Grau hervorgehoben. Nun hören Sie die erste und die zweite Scene als Abfolge. Jede Scene zwischen diesen beiden wird in den Loop integriert. Mit einem Klick unter die Arranger Timeline deaktivieren Sie Loop. Doppelklicken Sie in denselben Bereich, um einen Loop zu erzeugen, der sich über alle verfügbaren Scenes erstreckt.




Ein Loop im Arranger, der die Scenes 1, 2 und 3 enthält

# 11 Sampling & Sample Mapping

MASCHINE ermöglicht Ihnen, mit Ihrem Audio Interface interne oder externe Audiosignale aufzunehmen, ohne den Sequenzer anhalten zu müssen. Das ist nützlich, wenn Sie Ihre eigenen Samples aufnehmen oder Loops, die Sie selbst mit MASCHINE erzeugt haben, neu arrangieren wollen. Das Slicefeature (Hardware: 11.1.3 "Ein Sample slicen (Hardware)", Software: 11.2.3 "Ein Sample slicen (Software)") dient dem Zerschneiden von Loops, damit Sie sie in jedem beliebigen Tempo abspielen können, ohne ihre Tonhöhe oder ihr Timing zu ändern. Es ist auch nützlich, um schnell Einzelsamples aus Loops herauszulösen (z.B. einen Snare Sound von einem Drum Loop), oder um Loops neu zu arrangieren. Dies kann man tun, indem man ihre Slices bearbeitet oder stummschaltet, die Reihenfolge der Slices ändert oder eine andere Quantisierung oder Swing hinzufügt. Ausserdem können Sie Ihre Samples mappen (Hardware: 11.1.4 "Mapping von Samples (Hardware)", Software: 11.2.4 "Mapping von Samples (Software)"), und damit Multisample-Sounds mit individuellen Velocity- und Note Ranges, Lautstärke und Panning erzeugen. Damit kann das Verhalten von Synthesizern und klassischen Instrumenten nachgebildet werden, und es ermöglicht Ihnen, in nur einem Sound eine große Anzahl von Samples zu benutzen. Abhängig von Ihren Einstellungen in den Preferences (siehe Kapitel 2.4 "Preferences") werden die von Ihnen aufgenommenen Files entweder im Project-Order oder im MASCHINE-Library-Order gespeichert. Sehen Sie sich bitte auf der Native Instruments Website (www.native-instruments.com) die Tutorial-Videos zum Thema Sampling an: "Sampling Part 1" und "Sampling Part 2".

# 11.1 Sampling von der Hardware aus kontrollieren



Die Record Page auf den Hardware-Displays

Source	Sie können die Quelle mit Knob 1 wählen: für mit Ihrem Audio
	Interface verbundene Audiosignale stellen Sie sie auf Extern, für von
	MASCHINE selbst stammende Audiosignale (entweder von einer an-
	deren Group oder vom Master Output) stellen Sie sie auf Intern.
Int. In / Ext. In	Mit Knob 2 wählen Sie zwischen den verfügbaren Eingängen.
	Ist Extern ausgewählt, können Sie den externen Eingang von
	MASCHINE wählen: In 1 L, In 1 R, oder In 1 L + R. Ist Intern aus-
	gewählt, können Sie eine Group oder den Master als Quelle nutzen.
Mode	Mit MASCHINE können Sie die Aufnahme mit Knob 3 auf zwei ver-
	schiedene Weisen beginnen.
<b>D</b> етест	Ist Deтect ausgewählt, können Sie mit Knob 4 einen bestimm-
	ten Threshold Wert (Schwellenwert) einstellen. Nachdem Sie
	Start gedrückt haben, startet das den Threshold übersteigende
	Eingangssignal die Aufnahme. Besonders geeignet ist dies für die
	Aufnahme eines Sängers oder eines Instrumentalisten.


Falls Sie die Aufnahme manuell stoppen und starten wollen, lassen Sie den Mode auf Detect eingestellt, drehen Sie Threshold auf O dB und beginnen Sie die Aufnahme, indem Sie Start (Button 5) drücken. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie Stop (Button 5).

Sync	Ist Sync ausgewählt, können Sie die Aufnahme mit dem Sequenzer synchronisieren, so dass die Aufnahme nach dem Drücken von Start (Button 5) synchron zum Sequenzer beginnt. Achtung: die Aufnahme beginnt, sobald der Sequenzer startet. Falls er schon läuft, beginnt die Aufnahme zu Beginn des nächsten Takts. Mit Knob 4 können Sie die Länge des aufzunehmenden Samples bestimmen: entweder 1, 2, 4, 8, oder 16 Takte. Wählen Sie Free, wenn Sie die Aufnahme selber stoppen möchten.
Start	MIT START (Button 5) beginnen Sie die Aufnahme. Ist SYNC AUS- GEWÄHLT, wartet MASCHINE mit der Aufnahme auf den nächsten Taktanfang; ist Detect ausgewählt, beginnt die Aufnahme, sobald der Threshold Wert erreicht wird. Cancel (Button 6) bricht die Aufnahme ab, und das aufgenommene Sample wird nicht abgespei- chert. Cancel ist nur verfügbar, nachdem die Aufnahme mit Button 5 gestartet wurde.
DELETE	Alle aufgenommenen Samples werden in der Recording History abgespeichert. Mit Button 6 können Sie Samples aus der Recording History löschen.
Prev	Mit Button 7 können Sie das vorhergehende Sample auswählen, vorausgesetzt Sie haben mehr als ein Sample in diesen Sound Slot aufgenommen. Achtung: Um ein Sample abzuspielen, drücken Sie einfach das Pad, welches den von Ihnen fürs Sampling benutzte Sound Slot repräsentiert.
Next	Mit Button 8 können Sie das nächste Sample auswählen, vorausgesetzt, Sie haben mehr als ein Sample in diesen Sound Slot aufgenommen.

# 11.1.2 Ein Sample bearbeiten (Hardware)

Mit Button 2 gelangen Sie zur Bearbeitung des Samples in das Edit Tab. Hier können Sie den Start- und Endpunkt des Samples bearbeiten und einen Loop für das Sample erzeugen.


Page 1:



Der Sample Editor auf der Hardware.

START	Mit Knob 1 können Sie hier den Startpunkt des Samples anpassen.
End	Mit Knob 2 können Sie hier den Endpunkt des Samples anpassen.

Page 2:



Einen Loop innerhalb eines Samples auf der Hardware setzen

Loop Mode	Hier können Sie mit Drehen von Knob 1 den Loop Mode entweder
	disable oder enable. Falls aktiv, wird der Loop im rechten Display her-
	vorgehoben (siehe das Bild oben). Der Loop wird solange wiederholt,
	wie die Note angetriggert wird. Dies ist praktisch, wenn man ein ganzes
	Sample oder einen Teil eines Samples loopen will, um einen längeren
	Ton zu simulieren.
Start	Definiert den Startpunkt des Loops mit Knob 2.

End	Definiert den Endpunkt des Loops mit Knob 3.
Crossfade	Mit Crossfade (Knob 4) können Sie ein wenig des Materials nahe beim
	Loopstart und den Endpunkten ein- und ausblenden, um einen weicher-
	en, weniger abrupten Loop zu bekommen. Das ist vor allem hilfreich,
	wenn der Loop Klicks enthält.


## Page 3:

Diese spezielle Amplitude Envelope dient hauptsächlich dazu, Klicks nach dem Schneiden loszuwerden. Sie können sie auf das ganze Sample anwenden oder auf individuell ausgewählte Slices.

Attack	Der Attack bestimmt, wie schnell das Sample / Slice nach dem
	Triggern die volle Lautstärke erreicht.
Decay	Mit Decay können Sie einstellen, wie schnell das Sample / Slice ausklingt.

# 11.1.3 Ein Sample slicen (Hardware)

Drücken Sie den Sampling Button und Button 3, um ins Slice Tab zu gelangen. Das rechte Display zeigt die Wellenform des Samples, die Slices werden als vertikale Linien dargestellt. Die Bewegungen des Slice Markers hängen von den Slice-Einstellungen ab.



Das Slice Tab auf der Hardware

Mode	Mit Knob 1 können Sie entweder Manual auswählen, um selber das Tempo in BPM (Knob 2) einzugeben, oder Auto, damit MASCHINE das Tempo automatisch ermittelt.
ВРМ	Mit Knob 2 können Sie das Tempo einstellen. Wenn Sie vorher Auto auswählen, können Sie zwischen dem von MASCHINE ermittelten Tempo und der Hälfte oder dem Doppelten dieses Tempos wählen.
SLICE	Wählen Sie hier zwischen zwei Slice Modes mit Knob 3: Transient und 16th. Transient schneidet das Sample seinen Transienten entsprechend, während 16th das Sample in gleichmäßig verteilte 16tel-Noten schneidet.
SENS	Empfindlichkeit der Transientenerkennung (Knob 4). Bei höheren Werten werden mehr Slices erzeugt, weil mehr Transienten erkannt werden, niedrigere Werte haben weniger Slices zur Folge. Dieser Parameter sollte solange angepasst werden, bis alle musikalisch wichtigen Slices im rechten Display erscheinen.
SINGLE	Mit Button 6 aktivieren Sie den Single Mode, so dass Sie ein einzelnes Slice von Ihrem Sample auswählen können. Das ist nützlich, wenn Sie nicht einen ganzen Loop schneiden, sondern einen einzelnen Sound aus dem Loop (z.B. eine Kick-Drum) rauslösen und auf ein eigenes Pad legen wollen. Wenn aktiviert, wird das ausgewählte Slice auf dem rechten Display im Wellenform-Fenster hervorgehoben. Sie können zwischen Slices mit Drehen von Knob 5, 6, 7 or 8 hin und her wechseln.
APPLY	Mit Apply wird das Slicing anhand der oben eingestellten Parameter durchgeführt, wenn Sie Button 7 drücken, und erzeugt Noten, die die Slices im momentan ausgewählten Sound triggern. Wenn Single ausgewählt ist, ist Apply nicht verfügbar. Nach dem drücken von Apply wechselt MASCHINE automatisch in den Piano Roll / Keyboard Mode, und der Loop wird synchron zum Project Tempo abgespielt.

Mit Apply To können Sie das ausgewählte Slice (falls Single ausgewählt ist) oder den ausgewählten Loop in eine andere Group oder einen anderen Sound kopieren. Drücken Sie Apply To, und wählen Sie dann die Group oder den Sound, in welchen Sie den Loop / Slice kopieren wollen. Falls Sie eine Group wählen, werden die Slices zu individuellen Sounds gemappt und der Step Editor öffnet sich mit Noten für jedes Slice. Wenn Sie einen Sound wählen, werden sie zu einem Sound gemappt und der Piano Roll / Keyboard Editor öffnet sich mit Noten für jedes Slice.

## 11.1.4 Mapping von Samples (Hardware)

Drücken Sie im Sampling Mode Button 4, um zum Mapping Tab zu gelangen. Hier können Sie Zonen erzeugen, die Samples und ihre Noten- und Velocity-Bereiche enthalten. Die Zonen können überlappen, was Ihnen ermöglicht, verschiedene Samples gleichzeitig oder auch in Abhängigkeit von der auf das Pad wirkenden Druckstärke zu triggern.

Mit den Buttons 7 (Prev) und 8 (Next) können Sie zwischen den Zonen hin und her wechseln. Um eine Zone zu löschen, drücken Sie Button 5 (Remove).

Page 1: Key Settings



Der Mapping Editor auf der Hardware

Rootkey	Hier können Sie einen Root Key für die Zone definieren. Damit legen
	Sie die Note fest, die beim Abspielen eine Wiedergabe des Samples
	in seiner ursprünglichen Tonhöhe auslöst.

Lowkey	Hier wählen Sie den low key, also die niedrigste Note der ausgewählten Zone (Knob 2).
Ніднкеу	Hier wählen Sie den High key, also die höchste Note der ausgewählten Zone (Knob 3).


## Page 2: Velocity Settings



Die Velocity Range der ausgewählten Zone auf der Hardware

VELOCITY LOW	Drehen Sie Knob 1, um die niedrigste Velocity für die Velocity Range
	der Zone festzulegen.
VELOCITY HIGH	Drehen Sie Knob 2, um die höchste Velocity für die Velocity Range der Zone festzulegen.

Page 3: Tune, Volume und Pan



Grundparameter der ausgewählten Zone auf der Hardware

Tune	Tonhöhenkontrolle für die Zone (Knob 1).
Volume	Lautstärke für die Zone (Knob 2).
Pan	Panorama Position für die Zone (Knob 3).

# 11.2 Sampling von der Software aus kontrollieren

# 11.2.1 Ein Sample aufnehmen (Software)

Wählen Sie für die Aufnahme zuerst einen leeren Sound Slot, indem Sie auf seinen Namen klicken. Achtung: Wenn Sie einen Sound Slot wählen, der nicht leer ist, werde alle ihm zugewiesenen und gemappten Samples entfernt.

Klicken Sie nun den Sampling Button rechts unterhalb des Piano Roll/Keyboard Buttons:



Das Record Tab

- 1 Source Settings
- 2 Mode Settings
- 3 Start, Stop und Cancel
- 4 Input Meter
- 5 Timeline
- **6** Zoom Tool
- 7 Recording History

## **Source Settings**

Sie können Samples intern (klicken Sie den Int Radio Button) von einer anderen Group, einem anderen Sound oder dem Master Output oder von einem der externen Eingänge von MASCHINE aufnehmen: In 1 L, In 1 R oder In 1 L + R (klicken Sie den Ext Radio Button).

## **Mode Settings**

Im nächsten Panel des Record Tabs können Sie auswählen, wie Sie die Aufnahme starten wollen: entweder mit der Festlegung eines Threshold (Schwellenwert, einstellbar durch Rauf- und Runterziehen der Maus), indem Sie den Detect Radio Button auswählen, oder im Sync synchron zum Project Tempo.

Wenn Sie den Sync Radio Button auswählen, können Sie die Länge des aufzunehmenden Samples festlegen: entweder 1, 2, 4, 8, oder 16 Takte; wählen Sie Free, falls Sie die Aufnahme selber stoppen wollen.



Eingabe der Länge in Takten (Bars)

## Start, Stop und Cancel

MIT START beginnen Sie die Aufnahme. Ist SYNC AUSGEWÄHLT, wartet MASCHINE mit der Aufnahme auf den nächsten Taktanfang. Ist *Detect* ausgewählt, beginnt die Aufnahme, wenn der Threshold Wert erreicht wird. Sobald Sie Start gedrückt haben, wechselt der START BUTTON auf Stop, damit Sie die Aufnahme jedezeit anhalten können. CANCEL bricht die Aufnahme ab, das aufgenommene Sample wird nicht abgespeichert.

## **Input Meter**

Zeigt den Lautstärkepegel des aufzunehmenden Eingangssignals an. Im Detect Mode können Sie durch Ziehen der Nadel den Threshold Wert anpassen.

### **Timeline**


Zeigt die Samplelänge entweder in Takten (Bars, wenn Sync Mode ausgewählt ist) oder Sekunden (wenn Detect Mode ausgewählt ist) an.

## **Zoom Tool**

Mit diesem Werkzeug können Sie in die Wellenform des Samples zoomen, indem Sie klicken und die Maus nach oben ziehen (einzoomen) oder nach unten ziehen (auszoomen).

## **Recording History**

Unter der großen, das aufgenommene Sample abbildenden Wellenform sehen Sie ein kleines Symbol für jedes in diesen Sound Slot aufgenommene Sample: Dies ist die sogenannte Recording History. Sie können die Samples von hier zu anderen Sound Slots ziehen, um sie separat zu benutzen. Wenn Sie einen Rechtsklick (Mac OS X: Control-Klick) auf ein Sample in der Recording History machen, erscheint ein Dropdown-Menü:



Das Dropdown-Menü in der Recording History

Delete	Löscht die ausgewählte Aufnahme.
Delete all	Löscht alle nicht benutzten Aufnahmen.
unused	
Recordings	

## 11.2.2 Ein Sample bearbeiten (Software)

Im Edit Tab können Sie folgendes tun: legen Sie Start und Ende des Samples fest, aktivieren Sie den Loop Mode, legen Sie Start- und Endpunkte des Loops fest, oder setzen Sie einen Crossfade zwischen dem End- und dem Startpunkt des Loops.



Das Edit Tab auf der Software

## **Start und Ende des Samples**

Sie können die Start- und Endpunkte entweder festlegen, indem Sie die mit "S" (für Start) und "E" (für End) bezeichneten, kleinen, grauen Symbole mit der Maus nach links und nach rechts ziehen, oder indem Sie die Start- und End-Punkte in die entprechenden Felder eingeben.

## Loop-Einstellungen

Hier können Sie einen Loop definieren, indem Sie auf den Loop Button klicken. Der Loop wird solange wiederholt, wie die Note getriggert wird. Dies kann nützlich sein, wenn Sie ein ganzes Sample oder einen Teil davon loopen wollen, um einen längeren Ton zu simulieren. Die Start- oder Endpunkte werden durch die Eingabe der Start- und End-Punkte in die entsprechenden Felder bearbeitet. Sie können Start und Ende auch ändern, indem

- 1 Start und Ende des Samples
- 2 Loop-Einstellungen
- 3 Info Bar
- 4 Dropdown-Menü
- **5** Timeline
- **6** Zoom Tool
- 7 Envelope

Sie an den Anfassern des Loops ziehen, oder den ganzen Loop bewegen, indem Sie seine Kopfzeile bewegen. Mit Crossfade legen Sie einen Crossfade Wert zwischen dem Ende und dem Start des Loops fest.

### Info Bar

Zeigt den Filenamen und die Länge des gerade bearbeiteten Samples an.

## Dropdown-Menü

Remove sample	Damit wird das Sample aus der Sample Map entfernt.
from map	
Open contain-	Öffnet den das Sample enthaltenden Ordner auf Ihrer Festplatte und
ing folder	ermöglicht so den schnellen Zugriff auf das File.

### **Timeline**

Zeigt die Länge des Samples entweder in Bars (Takte, wenn Sync Mode ausgewählt ist) oder Sekunden (wenn Detect Mode ausgewählt ist) an.

### **Zoom Tool**

Mit diesem Werkzeug können Sie in die Wellenform des Samples zoomen, indem Sie klicken und die Maus nach oben ziehen (einzoomen) oder nach unten ziehen (auszoomen).

## Envelope


Diese Amplitude Envelope dient vor allem dazu, Klicks nach dem Schneiden loszuwerden. Sie können sie entwerder auf das ganze Sample oder auf individuell ausgewählte Slices anwenden.

Аттаск	Der Attack definiert wie schnell das Sample / Slice nach dem
	Triggern die volle Lautstärke erreicht.
DECAY	Mit Decay legt man fest, wie schnell das Sample / Slice ausklingt.

## 11.2.3 Ein Sample slicen (Software)

Das Slicen dient zum einen dem Zerhacken von Loops, damit einzelne Sounds (z.B. die Drum-Sounds eines Drum-Loops) herausgelöst werden können. Zum anderen kann man einen Loop damit so gestalten, dass er in einem anderen Tempo als dem ursprünglichen abgespielt werden kann, ohne seine Tonhöhe oder sein Timing zu verändern.

Ziehen Sie einen Loop oder irgendein anderes langes Sample, welches Sie schneiden möchten aus dem Browser (oder sampeln Sie selber eines!), und lassen Sie ihn/es in einen leeren Sound Slot fallen. Drücken Sie den Sampling Button und dann das Slice Tab. Nun sehen Sie, dass der Loop einige gleichmäßig verteilte, vertikale Linien in der Wellenform aufweist: An diesen Stellen werden die Slices entstehen.



Das Slice Tab auf der MASCHINE-Software

- Tempo-Einstellungen
- 2 Slice-Einstellungen
- 3 Selection Settings
- 4 Info Bar
- 5 Dropdown-Menü
- **6** Timeline
- 7 Zoom Tool

# Tempo-Einstellungen

Аито	Wenn dieser Radio Button ausgewählt ist, legt MASCHINE das
	Tempo des Samples automatisch fest.
Manual	Wenn dieser Radio Button ausgewählt ist, können Sie das Tempo in
	der BPM-Box manuell eingeben.
ВРМ	Hier können Sie direkt das Tempo in BPM eingeben. Zusätzlich gibt
	es (falls Аото ausgewählt ist) folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
	das von MASCHINE vorgebene Tempo oder die Hälfte oder das
	Doppelte dieses Tempos.

# Slice-Einstellungen

16тн	Wenn dieser Radio Button ausgewählt ist, wird das Sample gleichmäßig in 16tel-Noten geschnitten.
Trans	Wenn dieser Radio Button ausgewählt ist, wird das Sample anhand seiner Transienten gesliced, abhängig von den Sensitivity-Einstellungen.
SENSITIVITY	Damit können Sie die Empfindlichkeit der Transientenerkennung einstellen. Klicken und nach oben ziehen erhöht die Sensitivity, wodurch mehr Slices entstehen, klicken und nach unten ziehen verringert die Sensitivity, wodurch weniger Slices entstehen. Sensitivity ist ausgegraut, wenn Sie die 16tel-Einstellung wählen.

# **Selection Settings**

	·
ALL	Wenn dieser Radio Button ausgewählt ist, können Sie die Wellenform anklicken und ziehen, um den ganzen Loop zu einem anderen Sound Slot oder Group Slot zu kopieren. Wenn Sie eine Group auswählen, werden die Slices zu individuellen Sounds gemappt und der Step Editor öffnet sich mit Noten für jedes Slice; wenn Sie einen Sound wählen, werden sie zu einem Sound gemannt und der Piane Poll/Koyboard Editor öffnet sich mit Noten für
	mappt, und der Piano Roll/Keyboard Editor öffnet sich mit Noten für
	jedes Slice.
SINGLE	Wenn dieser Radio Button ausgewählt ist, können Sie die Wellenform anklicken und ziehen, um das ausgewählte Slice (orange hervorgehoben) des Loops zu einem anderen Sound Slot oder einem anderen Group Slot zu kopieren.
SLICE DRAGGER	Mit dem Slice Dragger können Sie ein ausgewähltes Slice (wenn Single ausgewählt ist) oder Loops (wenn All ausgewählt ist) zu anderen Sounds & Groups kopieren, wie das auch mit dem Ziehen der Wellenform funktioniert.



Ziehen des gesliceten Sounds auf einen Sound Slot mit dem Slice Dragger

APPLY	Mit Drücken dieses Buttons wird das Sample den zuvor gemachten
	Einstellungen entsprechend geslicet. Alle Slices werden in den gleichen
	Sound Slot gemappt, in welchen auch der Loop aufgenommen wurde.

Wenn Sie Apply drücken, öffnet sich automatisch der Piano Roll/Keyboard Editor, und Sie sehen einige Noten:



Die Slices eines Loops repräsentierende Noten

Diese Noten repräsentieren die Slices und triggern sie, damit der Loop mit dem korrekten Timing und der richtigen Tonhöhe abgespielt wird. Wenn Sie nun das Tempo ändern, hören Sie, dass sich der Loop automatisch dem neuen Tempo anpasst.

## Trim (Software)

Mit Trim wird der Slicing-Algorithmus nur dem Bereich zwischen den Start- und End-Markers ("Start und End of the Sample" im Edit Tab) des Samples zugewiesen. Es bietet sich an damit zu arbeiten, wenn Sie nur einen Teil einer manuell mit dem Detect Mode aufgenommenen Aufnahme schneiden und slicen, oder wenn Sie einen kleineren Loop aus einem längeren Sample herauslösen wollen.

#### Info Bar

Zeigt den Filenamen und die Länge des momentan bearbeiteten Samples an.

## Dropdown-Menü

Remove sample	Damit können Sie ein Sample aus der Sample Map entfernen.
from map	
Open contai-	Öffnet den das Sample enthaltenden Ordner und ermöglicht einen
ning folder	schnellen Zugriff auf das ursprüngliche File.

Spielen Sie mit dem Slicing Feature, indem Sie einige dieser Noten entfernen, quantisieren oder komplett neu arrangieren!

#### **Timeline**

Zeigt die Länge des Samples entweder in Bars (Takte, wenn Sync Mode ausgewählt ist) oder Sekunden (wenn Detect Mode ausgewählt ist) an.

#### **Zoom Tool**

Mit diesem Werkzeug können Sie in die Wellenform des Samples zoomen, indem Sie klicken und die Maus nach oben ziehen (reinzoomen) oder nach unten ziehen (rauszoomen).

## 11.2.4 Mapping eines Samples (Software)


Durch das Mapping von Samples können Sounds mit mehr als einem Sample erzeugt werden, die sich über das Keyboard verteilen lassen.

Wählen Sie einen leeren Sound Slot, klicken Sie dann auf das Sampling-Symbol und wechseln Sie in das Mapping Tab, indem Sie es anklicken:



Öffnen des Map Tabs der Software

Um ein neues Sample hinzuzufügen, wählen Sie im Browser eines aus und ziehen Sie es in die Mapping-Area. Daraufhin wird eine Zone erzeugt. Sie können mit der Maus am linken und rechten Rand der Zone ziehen und sie so ausweiten oder verkleinern und eine Note Range definieren. Fügen Sie nun ein weiteres Sample hinzu, oder ziehen Sie ein Sample in eine bereits vorhandene Zone, mit welchem daraufhin das in ihr bereits enthaltene Sample ersetzt wird. Die Note Range verschiedener Zonen kann überlappen. Sie können alle für eine Zone erforderlichen Parameter auch in der Control Area festlegen: Stellen Sie sicher, dass die Zone ausgewählt ist, indem Sie erst auf diese klicken.



Verschiedene Zonen im Mapping Tab

Rоот	Wählen Sie eine Root Note im Root Field. Die Root Note wird auf
	dem Keyboard braun hervorgehoben. Um sie zu ändern, können Sie
	sie auch zu einer anderen Note auf dem Keyboard ziehen.
Low Note	Legen Sie die niedrigste Note einer Zone fest, indem Sie sie hier
	eingeben. Sie können auch den linken Rand der Zone zur niedrigs-
	ten Note ziehen. Die Note Range der ausgewählten Zone wird auf
	dem Keyboard mit einer ein wenig helleren Farbe markiert
HIGH NOTE	Legen Sie die höchste Note einer Zone fest, indem Sie sie hier ein-
	geben. Sie können auch den rechten Rand der Zone zur höchsten
	Note ziehen.

Low Vel	Hiermit wird die niedrigste Velocity für die Velocity Range der Zone festgelegt. Geben Sie dazu den Wert entweder in das Textfeld ein, oder ziehen Sie an der unteren Grenze der Zone.
High Vel	Hiermit wird die höchste Velocity für die Velocity Range der Zone festgelegt. Geben Sie dazu den Wert entweder in das Textfeld ein, oder ziehen Sie an der oberen Grenze der Zone.
Tune	Bestimmen Sie das Tuning der Zone im Tune Field
Gain	Bestimmen Sie hier den Gain der Zone.
Pan	Bestimmen Sie hier die Panorama Position der Zone.
HORIZONTAL ZOOM TOOL	Mit diesem Werkzeug können Sie horizontal heran- oder herauszoo- men, indem Sie klicken und die Maus nach oben ziehen (reinzoo- men) oder nach unten ziehen (rauszoomen).
VERTICAL ZOOM TOOL	Mit diesem Werkzeug können Sie vertikal heran- oder herauszoo- men, indem Sie klicken und die Maus nach oben ziehen (reinzoo- men) oder nach unten ziehen (rauszoomen).
DROPDOWN- Menü	
Remove sample from map	Damit können Sie das Sample aus der Sample Map entfernen.
Open contai- ning folder	Öffnet den das Sample enthaltenden Ordner, und ermöglicht so einen schnellen Zugriff auf das ursprüngliche File.

# 12 Die Master Sektion

Im Master werden alle Signale der Groups zusammengemischt und ihre Panorama Position festgelegt. Genau wie die Groups und Sounds kann auch das Master bis zu zwei Insert-FX besitzen.

# 12.1 Das Master Source Tab (SRC)

Page 1: Master Mixer



Der Master Mixer auf der Hardware



Der Master Mixer auf der Software

LEVEL	
A-H	Hier können Sie die Lautstärke jeder Group festlegen. Falls Sie dies
	schon im Group Out Tab getan haben, sehen Sie es hier.

Page 2: Group Panning



Das Group Panning auf der Hardware



Das Group Panning auf der Software

PAN	
A-H	Hier können Sie die Panorama Position jeder Group festlegen. Falls
	Sie dies schon im Group Out Tab getan haben, sehen Sie es hier.

# 12.2 Das Master Out Tab (OUT)



Das Master Out Tab auf der Hardware





Das Master Out Tab auf der Software

MAIN	
Destination	Hier können Sie entscheiden, wohin Sie das Mastersignal schicken
	möchten: dazu stehen Ihnen Exт Оит 1-8 zur Verfügung. Klicken Sie
	in der Software auf das Label. Daraufhin öffnet sich das Dropdown-
	Menü, und Sie können nun einen Ausgang auswählen. Auf der
	Hardware benutzen Sie dazu Knob 1.
Level	Damit legen Sie den Lautstärkepegel des Master Outputs fest.
Pan	Damit legen Sie die Panorama Position des Master Outputs fest.

# 13 Audio exportieren

Ab und zu wollen Sie vermutlich Ihre Groups, Sounds oder kompletten Songs zu Files exportiern, um Sie in anderen Programmen weiter zu bearbeiten, oder um eine CD zu brennen. Das Format der exportierten Audio Files ist WAV. Wählen Sie *Export Audi*o aus dem File Menu, und es erscheint folgender Dialog:





Das Export Audio-Fenster

Region	Hier wählen Sie eine Region, die Sie exportieren wollen. Dazu stehen Ihnen All Scenes (alle Scenes des Project werden exportiert) und Loop
	Range (nur die Scenes im Scene Loop werden exportiert) zur Verfügung.
Оитрит	Hier wird festgelegt, was exportiert wird:
Master	Das alle Groups, Sounds und ihre Effekte in einem Audio File ent-
	haltende Master Signal.
<i>Group</i> s	Alle ausgewählten Groups werden zu individuellen Audio Files ex-
	portiert. Indem Sie in das Kästchen neben den Group-Namen in der
	untenstehenden Box klicken, können Sie Groups in die Auswahl auf-
	nehmen oder davon ausschließen.
Sounds	Alle ausgewählten Sounds der sich momentan im Fokus befin-
	denden Group werden zu individuellen Audio Files exportiert. Indem
	Sie in das Kästchen neben den Sound-Namen in der untenstehen-
	den Box klicken, können Sie Sounds in die Auswahl aufnehmen oder
	davon ausschließen.
Folder	Hiermit können Sie auf Ihrer Festplatte den Ordner auswählen, in
	den Sie das exportierte Audio File abspeichern wollen.
Normalize	Wenn Sie diese Option markieren, wird das resultierende Audio File
	zur höchstmöglichen Lautstärke gebracht, ohne es zu verzerren.
LOOP OPTIMIZE	Damit können Sie das resultierende Audio File für die Benutzung als Loop optimieren. Damit können Sie z.B. den Ausklang eines Reverbs an den Anfang eines Audio Files rendern lassen und so verhindern,
	dass der Loop wie abgeschnitten klingt.
Віт	Hier haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Bitraten: 8
	Віт (klingt irgendwie Lofi und wurde in vielen Vintage-Samplern und
	Drummachines eingesetzt), 16 Bıt (die Bitrate von CDs) und 24 Bıt
	(die höchste verfügbare Bitrate in MASCHINE, fürs Mastering am
	besten geeignet).
Export	Nachdem Sie Ihre Optionen ausgewählt haben, klicken Sie Export,
	um den eigentlichen Export Ihres Audio Files zu starten.
CLOSE	Damit schließen Sie das Export Audio-Fenster.
	•

# **Appendix A: MASCHINE-Controller-Kurzreferenz**

Dieser Anhang gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Funktionen des MASCHINE-Controllers. Sie können diese Tabellen ausdrucken und haben Sie dann immer zur Hand, wenn Sie Hilfe zu einer der Grundfunktionen benötigen.

# **Grundlegende Sequencer-Steuerung**

Play/Stop	Drücken Sie PLAY.
Aufnahme aktivieren	Drücken Sie REC.
Loop von Anfang spielen	Drücken Sie LOOP/RESTART.
Vorwärts springen (1 Takt)	Drücken Sie '>' in der Transport Section.
Rückwärts springen (1 Takt)	Drücken Sie '<' in der Transport Section.
Tempo ändern	Drehen Sie den Regler TEMPO.
Swing	Drehen Sie den Regler SWING.
Note Repeat (Note wiederholen)	Drücken und halten Sie NOTE REPEAT zusammen mit dem Pad, das Sie wiederholt triggern wollen.

# **Laden und Speichern**

Datei aus dem Browser	1.	Drücken Sie BROWSE, um in den Browse-Modus zu gelangen.
	'''	·
laden	2.	Wählen Sie das gewünschte Tab mit den Buttons 2-4.
	3.	Wählen Sie den Dateityp durch Drehen von Knob 1.
	4.	Setzen Sie Attribut-Filter mit den Knobs 2 - 4.
	5.	Wählen Sie eine Datei durch Drehen von Knob 5.
	6.	Laden Sie die ausgewählte Datei durch Drücken von Button 8.
	7.	Drücken Sie BROWSE, um den Browse-Modus zu verlassen
Project speichern	Pre	ess SHIFT and F1/SNAP

### Scene-Befehle

Scenes umschalten	Drücken und halten Sie SCENE; wählen Sie nun durch Drücken des entsprechenden Pads die gewünschte Scene.	
Scene Banks umschalten	Drücken und halten Sie SCENE; schalten Sie dann mit den Buttons 5-8 zwischen den Scene Banks um.	
1 Scene vorwärts	Drücken Sie SCENE und '>' in der Transport Section.	
1 Scene rückwärts	Drücken Sie SCENE und '<' in der Transport Section.	
Scene nach links ver- schieben (Nudge left)	Drücken Sie SCENE und Page Button '<'.	
Scene nach rechts ver- schieben (Nudge right)	Drücken Sie SCENE und Page Button '>'.	
Scenes duplizieren	Drücken und halten Sie DUPLICATE zusammen mit SCENE und drücken Sie dann das Pad der Scene, die Sie duplizieren wollen.	
Scenes enfernen	Drücken und halten Sie ERASE zusammen mit SCENE und drücken Sie dann das Pad der Scene, die Sie entfernen wollen.	
Scene Loop setzen	Im Scene Mode drücken und halten Sie das Pad der Scene, mit der Ihr Loop starten soll, gefolgt von der End- Scene.	
Sync Grid auswählen	Drücken und halten Sie GRID und drücken Sie dann Button 2.	
Sync Grid Value ändern	A) Drücken und halten Sie GRID; bewegen Sie sich dann mit den Tasten '<' und '>' der Transport Area schrittweise durch die Werte.	
	B) Drücken und halten Sie GRID; wählen Sie dann einen Wert durch Drücken des entsprechenden Pads.	

### Pattern-Befehle

Pattern Mode verriegeln	Drücken Sie PATTERN gefolgt von Button 1.
Pattern auswählen	Drücken und halten Sie PATTERN; wählen Sie dann mit
	den Pads das gewünschte Pattern aus.
Pattern Banks auswäh-	Drücken und halten Sie PATTERN; schalten Sie dann mit
len	den Buttons 5-8 zwischen den Pattern Banks um.
Patterns duplizieren	Drücken und halten Sie DUPLICATE zusammen mit
	PATTERN und drücken Sie dann das Pad des Patterns, das
	Sie duplizieren wollen.
Patterns entfernen	Drücken und halten Sie ERASE zusammen mit PATTERN
	und drücken Sie dann das Pad des Patterns, das Sie ent-
	fernen wollen.
Pattern laden	1. Drücken Sie BROWSE gefolgt von Button 3.
	2. Stellen Sie den Filter auf "Pattern" durch Drehen von Knob 1.
	3. Wählen Sie ein Pattern durch Drehen von Knob 5.
	4. Laden Sie das Pattern durch Drücken von Button 8.
Length Grid auswählen	Drücken und halten Sie GRID gefolgt von Button 3.
Length Grid Value ein- stellen	A) Drücken und halten Sie GRID; bewegen Sie sich dann mit den Tasten '<' und '>' der Transport Area schrittweise durch die Werte.
	B) Drücken und halten Sie GRID; wählen Sie dann einen Wert durch Drücken des entsprechenden Pads.

# Allgemeine Befehle

Step Grid auswählen	Drücken und halten Sie GRID gefolgt von Button 4.
Grid Value ändern	A) Drücken und halten Sie GRID; wählen Sie dann einen Wert durch Drücken des entsprechenden Pads.
	B) Drücken und halten Sie GRID; wählen Sie dann einen Wert durch Drücken des entsprechenden Pads.
Keyboard Mode wählen	A) Drücken Sie SHIFT und KEYBOARD/PAD MODE.
	B) Drücken und halten Sie KEYBOARD/PAD MODE gefolgt von Button 2.
Step Sequencer Mode wählen	Drücken Sie STEP.
Events auswählen	Drücken und halten Sie SELECT; wählen Sie dann die Events durch Drücken der entsprechenden Pads.
Knob-Auflösung (Resolution) ändern	Drücken Sie SHIFT, während Sie einen Knob drehen.

# **Group-Befehle**

Group auswählen	Drücken Sie einen der Group Buttons A-H.		
Group laden	1. Drücken Sie BROWSE gefolgt von Button 3.		
	2. Stellen Sie den Filter auf "Group" durch Drehen von Knob 1.		
	3. Wählen Sie eine Group durch Drehen von Knob 5.		
	4. Laden Sie die Group durch Drücken von Button 8.		
Group Slot zurücksetzen	Drücken und halten sie SHIFT zusammen mit ERASE; drü-		
	cken Sie dann den Button (A-H) der Group, die Sie zurück-		
	setzen wollen.		
Group Mixer	1. Wählen Sie das MASTER Tab durch Drücken von Button 2.		
	2. Wählen Sie das SRC Tab durch Drücken von Button 5.		
	3. Stellen Sie mit den Knobs 1-8 die Lautstärke für die einzelnen Groups ein.		

### Sound-Befehle

Sound auswählen	Drücken Sie das Pad des Sounds, den Sie auswählen wollen.
Sound laden	1. Drücken Sie BROWSE gefolgt von Button 4.
	2. Stellen Sie den Filter auf "Sound" durch Drehen von Knob 1.
	3. Wählen Sie einen Sound durch Drehen von Knob 5.
	4. Laden Sie den Sound durch Drücken von Button 8.
Sample laden	1. Drücken Sie BROWSE gefolgt von Button 4.
	2. Stellen Sie den Filter auf "Sample" durch Drehen von Knob 1.
	3. Wählen Sie ein Sample durch Drehen von Knob 5.
	4. Laden Sie das Sample durch Drücken von Button 8.
Sound Slot zurücksetzen	Drücken und halten Sie SHIFT zusammen mit ERASE;
	drücken Sie dann das Pad des Sounds, den Sie zurück-
	setzen wollen.
Sound-Lautstärke	1. Wählen Sie das SOUND Tab durch Drücken von Button 4.
	2. Wählen Sie das OUT Tab durch Drücken von Button 8.
	3. Stellen Sie mit Knob 2 die Lautstärke des ausgewählten Sounds ein.

### **Befehle im Bereich Effekte (FX)**

FX stumm schalten	Drücken Sie SHIFT und Button 6, um FX1 stumm zu schalten.
	Drücken Sie SHIFT und Button 7, um FX2 stumm zu schalten.
FX laden	1. Wählen Sie einen FX Slot durch Drücken der Buttons 6 oder 7.
	2. Drücken Sie SHIFT und BROWSE.
	3. Wählen Sie einen Effekt (FX) durch Drehen von Knob 5.
	4. Laden Sie den Effekt durch Drücken von Button 8.
FX Slot zurücksetzen	Drücken Sie ERASE und Button 6, um FX1 zurückzusetzen.
	Drücken Sie ERASE und Button 7, um FX2 zurückzusetzen.

## **Befehle zum Stummschalten (Muting)**

Mute Mode verriegeln	Drücken Sie MUTE zusammen mit Button 1.
Group stummschalten	Drücken und halten Sie MUTE und einen der Group
	Buttons A-H.
Sound stummschalten	Drücken und halten Sie MUTE und eines der Pads 1-16.
FX stummschalten	Drücken Sie SHIFT und Button 6, um FX1 stumm zu schalten.
	Drücken Sie SHIFT und Button 7, um FX2 stumm zu schalten.

### Befehle zum Solo-Abhören (Soloing)

Solo Mode verriegeln	Drücken Sie SOLO zusammen mit Button 1.
Group solo abhören	Drücken und halten Sie SOLO und einen der Group
	Buttons A-H.
Sound solo abhören	Drücken und halten Sie SOLO und eines der Pads 1-16.

### **Automations-Befehle**

Parameter-Automation	Drücken und halten Sie AUTOWRITE/F2 und drehen Sie
aufzeichnen	den Knob des Parameters, den Sie automatisieren wollen.
Automations-Events lö-	Drücken Sie ERASE und drehen Sie den Knob des
schen	Parameters, dessen Automation Sie löschen wollen.
Step Automation	Drücken und halten Sie ein Pad, um die Parameter für diesen Step auf den Displays zu sehen.

# **Grundlegende Sampling-Befehle**

Sampling von einer ex-	1.	Drücken Sie SAMPLING.
ternen Quelle (External	2.	Setzen Sie Source auf "Extern" durch Drehen von Knob 1.
Source)	3.	Wählen Sie eine Quelle (Input Source) durch Drehen von Knob 2.
	4.	Stellen Sie den Schwellwert (Threshold) für die Aufnahme durch Drehen von Knob 4 ein.
	5.	Drücken Sie Button 5, um die Aufnahme zu starten.
Sampling von einer in-	1.	Drücken Sie SAMPLING.
ternen Quelle (Internal	2.	Setzen Sie Source auf "Intern" durch Drehen von Knob 1.
Source)	3.	Wählen Sie eine Quelle (Input Source) durch Drehen von Knob 2.
	4.	Drehen Sie Knob 4, bis der Schwellert (Threshold) 0 dB erreicht.
	5.	Drücken Sie Button 5, um die Aufnahme zu starten.

### Sekundäre Pad-Funktionen

Undo	Drücken Sie SHIFT und Pad 1.
Redo	Drücken Sie SHIFT und Pad 2.
Compare	Drücken Sie SHIFT und Pad 3.
Split	Drücken Sie SHIFT und Pad 4.
Quantize	Drücken Sie SHIFT und Pad 5.
Quantize 50%	Drücken Sie SHIFT und Pad 6.
Nudge left	Drücken Sie SHIFT und Pad 7.
Nudge right	Drücken Sie SHIFT und Pad 8.
Clear	Drücken Sie SHIFT und Pad 9.
Clear Automation	Drücken Sie SHIFT und Pad 10.
Copy (Kopieren)	Drücken Sie SHIFT und Pad 11.
Paste (Einfügen)	Drücken Sie SHIFT und Pad 12.
Semitone – (Halbton –)	Drücken Sie SHIFT und Pad 13.

Semitone + (Halbton +)	Drücken Sie SHIFT und Pad 14.
Octave –	Drücken Sie SHIFT und Pad 15.
Octave +	Drücken Sie SHIFT und Pad 16.

# **Appendix B: Keyboard Shortcuts**

### Views (Ansichten) umschalten

TASTE	FUNKTION
F6	Drum Grid View
F7	Piano Roll View
F8	Sampling View
F9	Browser
F10	Arranger
F11	Mittlerer Bereich
F12	Automation

### **Fokus (nicht im Browser)**

TASTE	FUNKTION
Page Up	Vorige Group (rotieren)
(Bild aufwärts)	
Page Down	Nächste Group (rotieren)
(Bild abwärts)	
Ziffernblock -	Voriges Pattern
Ziffernblock +	Nächstes Pattern
Ziffernblock /	Vorige Pattern Bank
Ziffernblock *	Nächste Pattern Bank

# Bearbeiten: Step Grid

TASTE	FUNKTION
0	Grid Off
1	1/1
2	1/2
3	1/4
4	1/8
5	1/16
6	1/32
7	1/64
8	1/128
Shift + 1-7	Triplet Version
Q	Quantisieren
Shift+Q	Quantisieren 50%
Ctrl/Cmd+D	Funktion "Pattern du- plizieren" (wie auf dem MASCHINE Controller)
Ctrl/Cmd+Left	Nudge Left
Ctrl/Cmd+Right	Nudge Right
Р	Paint Mode an/aus
Shift+Click auf No- te (nicht im Paint Mode)	Note auswählen

# **Transport**

TASTE	FUNKTION
Space	Sequencer starten/stoppen
Ctrl/Cmd+Space	start Sequencer from start

# **Appendix C: Tipps für die Live Performance**

Da MASCHINE sowohl für die Produktion im Studio als auch für die Live-Performance ein sehr intuitives Tool ist, haben wir Ihnen ein paar Tipps für ihre Live Performance zusammengestellt. Vielleicht brauchen Sie sie nicht, da Sie es gewöhnt sind, live zu spielen, aber vielleicht können Sie ja auch ein paar davon in ihr Live-Set integrieren.

### Vorbereitungen

#### Konzentrieren Sie sich auf die Hardware

In einer Live Situation ist es nicht sehr intuitiv oder komfortabel, wenn man dauernd zwischen dem Bildschirm des Laptops mit der MASCHINE-Software und dem Bildschirm des MASCHINE-Controllers hin- und herguckt.

#### Stellen Sie die Pads der Hardware auf Ihre Bedürfnisse ein

Nehmen Sie sich die Zeit um die Pad Sensitivity und das Velocity Scaling nach ihrem persönlichen Geschmack einzustellen. Wir garantieren Ihnen, dass Sie dadurch noch mehr Spaß mit MASCHINE haben werden.

#### Überprüfen Sie die CPU-Auslastung vor dem Spielen

Manche Dinge können ziemlich peinlich sein, zum Beispiel wenn Sie auf der Bühne stehen und Ihr Computer auf einmal Schluckauf bekommt, da er die Effekte nicht mehr auf die Reihe bekommt. Obwohl die MASCHINE Software sehr effizient programmiert ist, kann das passieren, falls Ihr Rechner eher von der älteren Sorte ist. Deswegen: Bevor Sie auf die Bühne gehen, probieren Sie Ihr Set zuhause einmal aus.

#### **Benennen Sie ihre Groups und Sounds!**

Durch das Benennen der Groups und Sounds verschaffen Sie sich einen besseren Überblick über das, was Sie gerade tun, vor allem wenn Sie mit dem MASCHINE-Controller spielen. Mag sein, dass das nicht besonders spannend ist, aber es zahlt sich spätestens in einer manchmal durchaus hektischen Live Situation aus.

#### Überlegen Sie sich, ob Sie einen Limiter für den Master benutzen wollen

Klingt erstmal konservativ, aber wenn man digitale Verzerrung durch eine Übersteuerung des Audio Interfaces verhindern will, kann es eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme sein. Andererseits kann ein Limiter auch zu einem dumpfen, leblosen Klang führen, wenn man ihn überstrapaziert, indem man ihn mit vielen zu lauten Signalen füttert. Am besten, Sie probieren es selbst aus!

#### Schließen Sie ihr anderes Equipment an und synchronisieren Sie es per MIDI-Clock

Falls Sie anderes Equipment wie eine Drum Machine, einen Synthesizer oder einen Sequenzer haben, der MIDI Clock senden kann, dann schließen Sie es an den MIDI-Eingang von MASCHINE an und aktivieren Sie *External Sync* in MASCHINEs File Menu, so dass alle Geräte synchron laufen. MASCHINE kann übrigens auch MIDI Clock von einem internen MIDI Master empfangen. Achten Sie darauf, bei externer Taktung auch den Sync Offset richtig einzustellen, damit alle Ihre Geräte und MASCHINE im selben Takt arbeiten.

#### **Improvisieren Sie!**

Es ist schön, wenn ein Live Set genau so läuft, wie Sie es geplant haben, kann aber manchmal sowohl für Sie als auch für ihr Publikum langweilig werden. Etwas Unerwartetes oder sogar schlichte Fehler können der Schlüssel zu inspirierenden Tracks und Performances sein, genau wie spontanes Spielen mit Ihren Sounds und Samples.

#### Grundtechniken

#### **Verwenden Sie Mute & Solo**

Mute und Solo sind praktische Features um ein Live Set aufzubauen, besonders mit MASCHINE, da man Groups und Sounds hier gleichzeitig stummschalten, aber auch Solo schalten kann. Wenn Sie die Mute und Solo Funktionen sperren, haben Sie dabei beide Hände frei um Sounds und Groups stumm- oder Solo zu schalten. Da die Solofunktion alle anderen Sounds bis auf einen stummschaltet, kann man mit dem Mute Button nach und nach wieder zuschalten. Sie können diese Technik benutzen, um zum Beispiel einen Breakdown zu erzeugen: schalten Sie irgendeinen Sound, zum Beispiel eine Bass Drum, Solo; bauen Sie danach den Track wieder auf, indem Sie nach und nach weitere Sounds mit dem Mute Button wieder zuschalten.

#### Verwenden Sie den Scene Mode und Scene Sync

Der Scene Mode ist praktisch um verschiedene Teile eines Arrangements anzutriggern, indem man die Scenes wechselt. Wenn Sie einen kurzen Wert für den Scene Sync benutzen, können Sie schnell Scenes kombinieren und neue Variationen erstellen.

#### Variieren Sie ihre Drums im Step Sequencer

Sie können ganz einfach interessante Drums erzeugen, indem Sie im Step Sequencer Steps hinzufügen oder löschen. Breaks und Build-Ups wie Trommelwirbel oder eine doppelt so schnelle Hihat lassen sich so schnell realisieren.

#### Verwenden Sie Note Repeat

Note Repeat ist äußerst praktisch zum Live spielen: benutzen Sie es um ein paar zusätzliche Drums zu spielen, ein paar Effekte abzufeuern oder eine Bassline oder eine Melodie zu spielen. Note Repeat ist auch sehr interessant im Zusammenhang mit tonalen Samples, da man es auch im Piano Roll/Keyboard Mode nutzen kann, um Synthesizer-artige Arpeggios zu erzeugen.

#### Erstellen Sie Ihre eigenen Multi FX Groups und automatisieren Sie sie

Sie können sich eine Multi FX Group zusammenstellen, die alle Effekte enthält, die Sie in Ihrem Live-Set nutzen wollen. In der Library gibt es bereits eine Auswahl von Multi FX (zu finden unter dem Tag "Multi FX"), die Ihnen als Inspiration dienen können. Um die FX-Einstellungen schnell und unkompliziert wechseln und modulieren zu können, können Sie Automation als Patterns dieser Multi FX aufnehmen. So könnten Sie zum Beispiel einen Filterverlauf oder ein wild modulierendes Beat Delay antriggern.

### **Spezielle Tricks**

#### **Basteln Sie sich einen Looper**

Looper sind ein praktisches Tool für Live Performer wie Human Beatboxer, Bassisten oder auch Sänger, da sie es erlauben, eine Performance aufzunehmen und sofort danach synchron wieder abzuspielen. Das kann man mit MASCHINE auf eine relativ einfache Art und Weise realisieren: aktivieren Sie *Input* auf allen Sounds einer leeren Group und wählen Sie die Quelle, die Sie aufnehmen möchten; setzen Sie nun einen Step auf den ersten Step jedes Sounds. Wählen Sie den Sync Mode im Record Tab und stellen Sie ihn auf 1 Takt Länge ein (oder auf jede andere Länge, die Sie gerne aufnehmen möchten). Wenn Sie nun in einen Sound aufnehmen, wird ihre Aufnahme direkt nach dem ersten Takt wiederholt und geloopt. Das erlaubt das Aufnehmen von bis zu 16 separaten Loops, die alle synchron zu den anderen Groups laufen. Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Sounds sich im ONESHOT-Modus befinden.

#### Ändern Sie die Pattern Length für Variationen

Probieren Sie eine kurze Quantisierung wie ¼ Note im Pattern Length Grid und ändern Sie die Pattern Length im Pattern Mode, indem Sie Knob 1 drehen, um Variationen eines Patterns zu erzeugen. Wenn Sie einen noch höheren Wert wie zum Beispiel 1/64tel wählen, können Sie damit Stotter-Breaks und Rolls kreieren.

#### Den Loop Modus benutzen, um durch Samples zu browsen

Sie können den Loop Modus nutzen, um durch Samples zu browsen, wodurch Glitches, Stotterbreaks oder auch interessante Klanglandschaften entstehen können. Gehen Sie einfach ins Edit Tab im Sampling Mode, aktivieren Sie den Loop Mode und experimentieren Sie mit den Knobs für den Start- und Endpunkt des Loops.

#### Lange Audiofiles laden und mit dem Startpunkt spielen

Wie Sie wissen können Sie den Startpunkt eines Sounds in den Sampler Parameter Pages einstellen. Wenn Sie ein langes Audiofile laden, können Sie interessante Ergebnisse erzielen, wenn Sie mit dem Startpunkt spielen. Achtung: für diese Technik muss entweder *AHD* oder *ADSR* als Amplitude Envelope ausgewählt sein.